

PTV Vissim & Viswalk 6

Release Notes

Stand: 2014-03-26

http://vision-traffic.ptvgroup.com/de/support_vissim
http://vision-traffic.ptvgroup.com/de/support_viswalk

6.00-14 [46724]

2014-03-26

+ Neue Funktionen und Änderungen

COM-Schnittstelle:

- + Aus dem Vissim-Hauptmenü können nun unter "Skripte"/"Skriptdatei ausführen..." Skripte gestartet werden. Das können z.B. VBS-Skripte, Javascript oder Python-Skripte sein. Damit Python-Skripte funktionieren, muss auf dem Rechner Python 2.7 (z.B. python-2.7.6.amd64.msi für die 64-Bit-Edition von Vissim) installiert sein. Zudem ist für Python-Skripte die Installation von pyWin Voraussetzung in einer zum Python-Setup passenden Version (also zum obigen Beispiel passend pywin32-218.win-amd64-py2.7.exe). **(6556)**

Dateiverwaltung:

- + Im Namen der Fehlerdatei (*.err) wird die Nummer des Simulationslaufs eingetragen, wenn die Datei während einer Mehrfachsimulation (mehrere Läufe am Stück) geschrieben wird. **(8336)**

Simulation:

- + Bei der Zufahrt auf einen Zielparkplatz auf einer einspurigen Strecke mit mindestens zwei echten Stellplätzen werden belegte und reservierte Stellplätze jetzt als blockiert betrachtet, sodass nur noch Stellplätze stromaufwärts von diesen ausgewählt werden können (auch wenn es stromabwärts attraktivere gibt, aber diese werden als nicht erreichbar verworfen). Außerdem prüft das Fahrzeug in jedem Zeitschritt, ob inzwischen ein attraktiverer Stellplatz erreichbar ist, und ändert sein Ziel in diesem Fall entsprechend. **(8389)**

Visum-Export:

- + Die ÖV-Haltestellen und ÖV-Linien werden nun auch exportiert. Im Export-Dialog gibt es eine neue Option "Nur Netz". Damit wird nur das Netz exportiert, ohne Wege und Matrizen. **(8468)**

Viswalk:

- + Signalsteuerungslogiken können nun auch relative Belastungen für statische Fußgängerrouen und Fußgängerteilrouen setzen. (Das kann zu neuen Fehlermeldungen in einem bestehenden Netz führen, das Fußgängerrouen/-entscheidungen mit den selben Nummern wie Fahrzeugrouen/-entscheidungen enthält. **(8476)**

✔ Behobene Fehler

Additiv Lesen:

- ✔ Attribute mit Subattributen (z.B. relative Belastung von Fahrzeugrouen) werden nun korrekt eingelesen. **(8511)**

Animationsaufzeichnung:

- ✔ Dateien vom Typ "Zum Export (*.ani.txt)" enthalten jetzt korrekte Längen und Breiten für mehrteilige Fahrzeuge. **(8480)**

ANM-Import:

- ✔ Importierte Detektoren werden jetzt als ANM-importiert markiert, sodass nachfolgende adaptive Importe nicht mehr Duplikate dieser Detektoren erzeugen. **(8471)**
- ✔ In der ANM-Routendatei nicht explizit angegebene Zeitintervall-Belastungen für Rouen werden jetzt beim Import mit 0.0 belegt (statt mit 1.0). (Der ANM-Export aus Visum schreibt z.B. solche Null-Werte nicht in die ANM-Routendatei.) **(8482)**

AVI-Aufzeichnung:

- ✔ Das Vorschauenfenster funktioniert nun auch in Netzen mit Sketchup-Modellen korrekt. **(8462)**

Dialoge:

- ✔ Im Farbschemadialog werden die eingestellten Einheiten für Entfernung und Geschwindigkeit aus den Benutzereinstellungen beim Übernehmen eines vordefinierten Farbschemas für die Klassengrenzen berücksichtigt. **(7956)**

Dynamische Umlegung:

- ✔ Bei Bezirksanbindungs-Parkplätzen wird das Attribut "Kapazität" nicht mehr berücksichtigt. **(8430)**
- ✔ Der Konvergenz-Test funktioniert jetzt auch korrekt, wenn die Simulationszeit kein ganzzahliges Vielfaches des Bewertungsintervalls ist. (Bisher wurde für das letzte vollständige Intervall nie Konvergenz festgestellt, wenn das allerletzte Intervall unvollständig war.) **(8501)**
- ✔ Nachdem der Knoten-Kanten-Graph aufgrund von Fehlern nicht aufgebaut werden kann, werden keine vorher berechneten Kanten mehr angezeigt. **(8473)**

Grafik:

- ✔ Vissim stürzt nicht mehr ab, wenn eine Netzdatei mit ungültigen Dateipfaden zu MrSID-Hintergrundbildern geladen wird. **(8518)**

Netzeditor:

- ✔ Beim Splitten einer Strecke wird das Attribut "Beschriftung an/aus" nun korrekt auf die neu erzeugte Strecke übernommen. **(8477)**
- ✔ Kein Absturz mehr beim sofortigen Rückgängigmachen einer Einfüge- oder Duplizieroperation, solange das neue Objekt noch hervorgehoben ist. **(8541)**

ÖV:

- ✔ Wenn eine ÖV-Teilroutenentscheidung stromabwärts von einer ÖV-Haltestelle auf der gleichen Strecke liegt überspringt ein ÖV-Fahrzeug, das einer Teilroute dieser Entscheidung folgt, nicht mehr andere ÖV-Haltestellen auf dieser Teilroute. **(8398)**

Signalsteuerung:

- ✔ Beim Ändern der Kanalnummer eines Detektors werden Einträge für diesen Detektor in der LSA/Detektor-Protokoll-Konfiguration nun korrekt angepasst. Außerdem stürzt Vissim bei fehlerhaften Einträgen nicht mehr ab. **(8460)**

Simulation:

- ✔ Die Eingabetaste führt nur noch zum Öffnen des Dialogs für ein im Netzeditor selektiertes Netzobjekt. Die Eingabetaste bewirkt nicht mehr, dass vom Einzelschrittmodus in die kontinuierliche Simulation gewechselt wird. (Stattdessen kann weiterhin mit der Taste F5 die Simulation von Einzelschritt auf kontinuierlich geschaltet werden.) **(8449)**
- ✔ In der Statuszeile kann jetzt wieder die aktuelle Simulationszeit als Uhrzeit angezeigt werden (Menüeintrag Ansicht - Statuszeile). Auch die Anzahl der Fahrzeuge im Netz wird wieder angezeigt. **(8465)**
- ✔ Manuelle Aktivierung von Detektoren (z.B. über COM) wird jetzt auch während eines Simulationslaufs an die Steuerung weitergegeben. (Bisher wirkte manuelle Aktivierung nur während eines Testlaufs.) **(8457)**
- ✔ Wenn ein Netz unterbrochene Fahrzeugrouten oder ÖV-Linien enthält, kann die Simulation nicht gestartet werden und es wird entsprechende Fehlermeldung ausgegeben (Bisher ist Vissim in diesem Fall machmal beim Start der Simulation oder später während der Simulation abgestürzt). **(8374)**

Viswalk:

- ✔ Absturz mit Fußgängerteilroutenentscheidungen vom Typ "Zentrale Warteschlange" ohne Routen an der Entscheidung behoben. **(8533)**
- ✔ Auf einem Fahrsteig/einer Fahrtreppe mit Standseite "Link" oder "Rechts" werden Blockaden bei hoher Dichte am Eingang des Fahrsteigs/der Rolltreppe besser vermieden. **(8543)**
- ✔ Die Simulation stürzt nicht mehr ab, wenn auf einer Bahnsteigkante keine Route definiert ist und gleichzeitig mehrere ÖV-Fahrzeuge halten. **(8536)**

- ✓ Flächenmessungen-Ergebnisliste: Spalten für die Ergebnisattribute "Zielmenge" und "Austrittsmenge" werden nicht mehr überlesen, wenn die Layoutdatei mit einer Vissim-Version vor 6.00-13 geschrieben. (Die beiden Attribute wurden in 6.00-13 umbenannt nach "Zielanzahl" und "Austrittanzahl".) **(8463)**

6.00-13 [46181]

2014-02-26

+ Neue Funktionen und Änderungen

Additiv Lesen:

- + Die Standardeinstellungen im Dialog sind verbessert worden: Neuer Default für Konfliktvermeidung ist "Neuer Schlüssel bei Konflikt". Für Basisdaten ist zusätzlich "Duplikate verwerfen" angeschaltet. Hierdurch wird erreicht, dass neue hinzugelesene Objekte auf Basisdaten verweisen, welche datengleich mit denen aus der hinzugelesenen Datei sind. Falls aufgrund der Konfliktbehandlung "Ignorieren" nichts hinzugelesen wird, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben. **(8346)**

Dialoge:

- + Im Lizenzdialog wird das Ablaufdatum für die Bing-Maps-Hintergrundanzeige angegeben. **(8369)**

Grafik:

- + Wenn ein Konfliktmarker (grüner Querschnitt einer Querverkehrsstörung) selektiert ist, wird jetzt der Beginn der Weglücke im 2D-Modus durch ein Dreieck angezeigt. Die Darstellung der Weglücken kann über die Grafikparameter der Querverkehrsstörungen ein- und ausgeschaltet werden. Die Farbe der Weglückenmarker kann ebenfalls eingestellt werden. **(6432)**

Listen:

- + Der neue Kontextmenü-Befehl "Zeitintervalle bearbeiten" ermöglicht es, direkt die jeweils passende Zeitintervall-Liste zu öffnen, z.B. aus der Zufluss-Liste die Liste der Zufluss-Zeitintervalle. **(8031)**
- + Für ganzzahlige Ergebnis-Attribute (z.B. Anzahl Fahrzeuge) können jetzt Nachkommastellen angegeben werden. Damit ist es möglich, die gewünschte Genauigkeit der aggregierten Kenngrößen (Mittelwert, Standardabweichung) einzustellen. **(8260)**

Netzeditor:

- + Das Kontextmenü bezieht sich jetzt immer auf das Objekt an der Klickposition, bzw. die gesamte derzeitige Selektion, falls auf ein bereits selektiertes Objekt geklickt wurde. Falls außerhalb der derzeitigen Selektion rechts geklickt wird, wird ein neues Objekt selektiert (genau wie bei einem Linksklick). **(8142)**

Simulation:

- + Die Geschwindigkeit der Simulation mit sehr vielen (kurzen) Zeitintervallen für Auswertungen (z.B. Staulängen) ist deutlich beschleunigt worden. **(8356)**

Viswalk:

- + Flächen haben die neuen Attribute "Warteschlangenordnungsgrad" und "Warteschlangengradlinigkeit", die fußgängerklassenabhängig das Warteschlangenverhalten für Fußgänger kontrollieren. **(8113)**
- + Punktobjekte auf Fußgängerflächen verschwinden nicht mehr beim Herauszoomen, sofern die Fläche genügend Platz bietet. **(8280)**

✓ Behobene Fehler

Additiv Lesen:

- ✓ Der Dialog erscheint jetzt in richtiger Breite und die Größe ist änderbar (es wird nicht mehr am rechten Rand abgeschnitten). **(8347)**

Animationsaufzeichnung:

- ✓ Aufzeichnungen vom Typ "Zum Export (*.ani.txt)" berücksichtigen nun die angegebenen Ausschnitte korrekt. (Vorher wurden Fußgänger außerhalb der Ausschnitte aufgezeichnet statt die Fußgänger innerhalb.) **(8411)**

ANM-Import:

- ✓ Beim Konvertieren der Daten aus Vissim 5.40 werden die ANM-spezifischen Daten jetzt vollständig überlesen (und nicht mehr teilweise übernommen). Adaptiver Import mit Netzen, die aus Vissim 5.40 konvertiert werden, ist derzeit nicht möglich. (Bisher schien er möglich zu sein, funktionierte aber nicht richtig.) **(8433)**
- ✓ Falls ANM-Routendaten einen unbekanntem ANM-Knoten enthalten, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben und Vissim stürzt nicht mehr ab. **(8418)**
- ✓ Manuell eingestellte Einheiten (metrisch/imperial) werden beim initialen Import nicht mehr umgestellt. **(8429)**

Auswertungen:

- ✓ Die ÖV-Attribute der Fahrzeuge werden nur angezeigt, wenn das Fahrzeug in einer Haltestelle steht (sonst werden Leerwerte angezeigt). Die Fahrgastwechselzeit wird während des Aufenthalts in einer Haltestelle kontinuierlich hochgezählt. **(5338)**

Dialoge:

- ✓ Das Umschalten der Ausrichtung im 3D-Signalgeberdialog verwirft die vorherigen Einstellungen nicht mehr. **(8284)**

Dynamische Umlegung:

- ✓ Routensperrungen mit mehr als zwei Strecken werden jetzt korrekt berücksichtigt. **(8434)**

Grafik:

- ✓ Das Farbschema für Fahrstreifensegmente wird jetzt auch im 3D-Modus angezeigt. **(8423)**
- ✓ Objekte, in deren Darstellungstyp das Attribut 'unsichtbar' eingeschaltet ist, werden im 2D-Modus gestrichelt gezeichnet (ohne Füllfarbe) und während der Simulation ausgeblendet. **(8002)**

Netzdatei öffnen:

- ✓ Das Lesen von Netzdateien (*.inpx) und das Konvertieren von alten Netzdateien (*.inp) ist nun deutlich schneller. **(8424)**

Signalsteuerung:

- ✓ Das Ändern einer Signalgruppennummer im GUI einer externen Steuerung (auch bei Festzeit) führt nicht mehr zum Absturz nach OK im LSA-Dialog. **(8432)**
- ✓ Festzeit-Steuerungen funktionieren jetzt auch korrekt (beim Editieren und während der Simulation), wenn eine Versorgungsdatei mit absolutem oder relativem Pfad angegeben ist (was nach Auswahl über den Dateiauswahldialog immer der Fall ist, wobei ein Pfad im Daten- oder Exe-Verzeichnis aber in der Liste und im LSA-Dialog nicht angezeigt wird). **(8387)**
- ✓ RBC-LSA (und möglicherweise andere Steuerungen auch) führen nicht mehr zu einem Laufzeitfehler beim Start der Simulation, wenn eine Versorgungsdatei im Datenverzeichnis mit einem relativen Pfad referenziert wird (was immer der Fall ist, wenn die Datei im Dateiauswahldialog ausgewählt wurde, auch wenn der Pfad dann in der LSA-Liste und dem LSA-Dialog nicht angezeigt wird). **(8415)**
- ✓ Wenn ein Signalzeitenplanfenster schon in einem vorherigen Simulationslauf geöffnet war, wird es jetzt auch korrekt aktualisiert, wenn ein neuer Simulationslauf gestartet wird. **(8364)**

Synchro-Import:

- ✓ Sequenzfolge und Detektor-Daten für RBC-Lichtsignalanlagen werden jetzt korrekt importiert. **(8381)**

Viswalk:

- ✓ Beim Schließen des Dialogs für Fußgänger-Routenpunkte kommt es jetzt nicht mehr zu unbeabsichtigtem Verschieben (oder Löschen) des Punktes. **(8426)**
- ✓ Die z.T. inkonsistenten Werte der Flächenmessungsergebnisse sind korrigiert: Die Attribute "Gesamte Wegstrecke", "Gesamter Zeitgewinn", "Gesamtverlustzeit", "Gesamtverweildauer" beziehen sich nun auf die gesamte Strecke bzw. Zeit, die der jeweilige Fußgänger zwischen Betreten und Verlassen der Messung zurückgelegt bzw. zugebracht hat; sie fallen also in demjenigen Zeitintervall an, in dem ein (oder mehrere) Fußgänger die Messung verlassen. Falls kein Fußgänger in einem Zeitintervall die Messung verlässt, sind diese Werte leer. Außerdem wurden zwei Attribute umbenannt: Das Attribut "Zielmenge" heißt jetzt in "Zielanzahl", und das Attribut "Austrittsmenge" heißt jetzt "Austrittszahl". **(8409)**

+ Neue Funktionen und Änderungen**Animation:**

- + Während der Wiedergabe können zeitabhängige aggregierte Kenngrößen angezeigt werden. Dazu müssen in einem vorherigen Simulationslauf Ergebnisattribute für Strecken/Flächen gesammelt worden sein, und in den Grafikparametern für Strecken/Flächen muss ein Farbschema eingestellt sein mit einem Ergebnisattribut mit den Subattributen "letztes vollständiges Zeitintervall" und dem gewünschten Simulationslauf. Dann werden die Ergebnisse der Zeitintervalle des ausgewählten Simulationslaufs für die Einfärbung während der Animations-Wiedergabe verwendet. **(8321)**

ANM-Import:

- + Der adaptive Import steht jetzt wieder zur Verfügung. **(7154)**

Grafik:

- + Fahrzeuge und Fußgänger haben jetzt eine eigene Selektionsfarbe, damit ihre Selektion deutlicher sichtbar ist. **(8259)**

Grafikparameter:

- + Die 3D-Grafikparameter verwenden jetzt die eingestellte Einheit für kleine Entfernungen (m/ft). **(8003)**

✔ Behobene Fehler**Animation:**

- ✔ Vissim stürzt nicht mehr bei der Animations-Wiedergabe ab, wenn bei den Fahrzeug-Grafikparametern die Option "Farbe bestimmt durch Fahrzeugzustand" aktiviert ist. **(8370)**

Auswertungen:

- ✔ Das Format für Zeitintervalle, Streckensegmente und Abbiegebeziehungen in Auswertungsdateien, die aus Listen exportiert wurden (*.att), ist jetzt identisch mit dem Format in der Liste (anstatt einer Kombination von internem Code und Index, die bisher ausgegeben wurde). **(8056)**

COM-Schnittstelle:

- ✔ Update-Pakete (Servicepacks) registrieren die neue Version jetzt automatisch als COM-Server. Das verhindert Probleme mit COM-Skripten nach Updates (die bei Erweiterungen der COM-Schnittstelle leicht auftreten konnten). (Wenn Early Binding verwendet wird, müssen die Skripte nach wie vor neu kompiliert werden.) **(8390)**

Datenmodell:

- ✔ Zebrastreifen passen sich besser an, wenn die Strecken-Geometrie verändert wird. **(8354)**

Dynamische Umlegung:

- ✔ Die Bewertungs-Datei wird nicht geschrieben wenn die Option "Bewertungen schreiben" deaktiviert ist. **(8373)**

Grafik:

- ✔ Für die Fußgänger-3D-Modelle "Ped - Man Biz 01" ... "Ped - Man Biz 04" wurde die Zuordnung von Vissim-Farben korrigiert: Hemdfarbe referenziert die Krawatte, Haarfarbe = Haar, Hosenfarbe = Anzug, Schuhfarbe = Schuhe. **(8372)**

Grafikparameter:

- ✔ Der Tooltip für das Beschriftungsattribut zeigt nun korrekt den Langnamen des Attributs in der eingestellten Sprache an. **(8261)**

Listen:

- ✔ Fußgänger- und Fahrzeugzusammensetzungen: Beim Hinzufügen einer neuen relativen Belastung wird ein Typ verwendet, der in der Zusammensetzung noch nicht vorhanden ist, und diesem Typ wird die kleinste bereits verwendete Verteilung zugeordnet. Falls alle Typen bereits enthalten sind, wird der kleinste Typ mit der kleinsten existierenden Verteilung hinzugefügt. **(8301)**

Netzeditor:

- ✓ In einem schwebenden Netzeditorfenster wurden manche Tasten bei der Eingabe in die Felder für benannte Layouts und Kamerapositionen ignoriert. Jetzt können alle Zeichen eingegeben werden. **(8327)**
- ✓ Wenn ein Zwischenpunkt einer (Verbindungs-) Strecke auf einen anderen Zwischenpunkt stromaufwärts verschoben wird, bleibt er markiert, bis die Maustaste losgelassen wird. (Vorher wurde fälschlicherweise an anderer Zwischenpunkt stromabwärts markiert.) **(8316)**

Viswalk:

- ✓ Wenn auf einer Bahnsteigkanten-Fläche keine Routenentscheidung liegt, werden Aussteiger jetzt aus dem Netz genommen, ohne dass das Programm abstürzt, und das ÖV-Fahrzeug kann die Haltestelle normal verlassen. **(8355)**
- ✓ Wenn ein ÖV-Fahrzeug an einer Haltestelle wartet, laufen Fußgänger nun immer erst zu einer Wartefläche, bevor sie in Richtung des ÖV-Fahrzeuges laufen. **(8342)**

6.00-11 [45413]

2014-01-28

+ Neue Funktionen und Änderungen

Grafik:

- + Hintergrundbilder werden beim Verschieben und Skalieren vollständig (aber transparent) angezeigt. **(8338)**

Viswalk:

- + Für Flächenmessungen stehen 2 neue Ergebnisattribute zur Verfügung:
 Austrittsmenge: Anzahl der Fußgänger, die die Flächenmessung verlassen haben. Fußgänger, die innerhalb der Flächenmessung über eine Rampe die Ebene verlassen, werden dabei mitgezählt. Fußgänger, die innerhalb der Flächenmessung durch Einsteigen in ein ÖV-Fahrzeug "verschwinden", werden nicht mitgezählt.
 Zielmenge: Anzahl der Fußgänger, die auf der Messfläche aus der Simulation herausgenommen wurden. Dazu zählen auch Fußgänger, die innerhalb der Flächenmessung in ein ÖV-Fahrzeug eingestiegen sind.
 Das Attribut "Quellbelastung", welches nicht nur aus Zuflüssen hier eingesetzte Fußgänger erfasst hatte, sondern auch Fußgänger, die von außen auf einen Ausschnitt der Flächenmessung gelaufen waren, steht nicht mehr zur Verfügung. **(8204)**

✓ Behobene Fehler

ANM-Import:

- ✓ Erzeugte statische Routenentscheidungen beeinflussen nun korrekt nur die jeweils angegebenen Fahrzeugklassen (Vorher war fälschlicherweise auch das Attribut "AlleFzTypen" gesetzt). **(8350)**

Auswertungen:

- ✓ Die Grünzeitenverteilungen für TRENDS-LSA erfassen jetzt die korrekte Signallaufzeit. (Früher wurde stattdessen jeweils die Laufzeit des vorherigen Signalbilds erfasst. Mit rotgelb in der Signalbildfolge wurden also statt Grünzeiten die Rotgelbzeiten erfasst, und mit Gelb in der Signalbildfolge statt Rotzeiten die Gelbzeiten.) **(8326)**

Dateiverwaltung:

- ✓ Der Name der Fehlerdatei *.err wird jetzt korrekt gesetzt beim Öffnen einer Netzdatei. **(8302)**

Datenmodell:

- ✓ Die Länge von Fahrbahnmarkierungen vom Typ Zerbrastreifen wird jetzt korrekt angepasst, wenn eine Strecke verkürzt wird, so dass nicht mehr der gesamte Zebrastrreifen auf die Strecke passt. **(8329)**
- ✓ Wenn eine Verteilung (Leistung, Gewicht oder Besetzung) gelöscht wird, die für einen bestimmten Fahrzeugtyp nicht relevant ist, wird im betroffenen Fahrzeugtyp nun nur die Referenz auf die Verteilung entfernt. **(7580)**

Dynamische Umlegung:

- ✓ Die Wegeattribute Länge und statische Kosten werden nun auch für Umwege korrekt berechnet. **(8252)**
- ✓ Fahrzeugklassen-Sperrungen an Verbindungsstrecken werden nun bei der Wegesuche korrekt berücksichtigt. **(8322)**

- ✓ Wenn der letzte Abschnitt einer Strecke die Länge Null hat (weil der letzte Zwischenpunkt genau auf dem Endpunkt liegt) und wenn diese Strecke innerhalb eines Knotens endet, werden Abbiegebeziehungen, die diese Strecke enthalten, jetzt trotzdem gefunden. **(8310)**

Grafik:

- ✓ Beim Zeichnen der Ausschnitte wird nun ein zugeordneter Darstellungstyp berücksichtigt, wenn das mit dem Attribut "Darstellungstyp verwenden" in den Grafikparametern für Ausschnitte eingestellt ist. **(8014)**
- ✓ Der Zustand von Signalgebern wurde im 3D-Modus des Netzeditors sporadisch falsch dargestellt. Dieses Problem wurde behoben. **(8332)**
- ✓ Texturen auf Strecken mit einem Darstellungstyp, bei dem die Option "dem Streckenverlauf folgend" nicht gesetzt ist, werden jetzt korrekt dargestellt. (Dieses Problem trat nur bei Strecken mit großen Weltkoordinaten auf.) **(8319)**

Menü:

- ✓ Zuletzt benutzte Dateien: Das Verhalten beim Wählen einer nicht mehr vorhandenen Datei ist verbessert worden: Nach einem fehlgeschlagenen Öffnen wird der Eintrag aus der Liste entfernt und die Fehlermeldungen werden nun korrekt übersetzt. **(8275)**

Signalsteuerung:

- ✓ Vissim stürzt nicht mehr beim Start eines Simulationslaufs ab, wenn eine LSA/Detektor-Protokoll-Konfiguration Objekte enthält, die Werte mit mehr als 9 Zeichen haben können (z.B. eine negative Zahl mit 9 Stellen oder eine positive Zahl mit 10 Stellen - diese Grenzen sind in der *.wtt-Datei der Steuerung definiert). Jetzt sind bis zu 11 Zeichen möglich, also auch die vollständige Bandbreite von ganzen Zahlen zwischen -2^{31} und 2^{31} . **(8349)**

Viswalk:

- ✓ Der Simulationslauf stürzt nicht mehr ab, wenn ein Fußgänger von einer überstauten Fahrtreppe wieder auf die Ausgangsebene zurückgeschoben wird. **(8293)**

6.00-10 [45224]

2014-01-22

+ Neue Funktionen und Änderungen

COM-Schnittstelle:

- + Neue Methode Net.Pedestrians.RemovePedestrian: Entfernt den angegebenen Fußgänger aus dem Netz. **(7909)**

Dialoge:

- + Der Bestätigungsdialog für notwendige Anpassungen (z.B. "Alle Auswertungsergebnisse des Simulationslaufs werden gelöscht", wenn man einen Simulationslauf löscht) hat jetzt die zusätzliche Option "Alle Meldungen so behandeln". **(7890)**

Grafik:

- + Das Zeichnen während der Simulation in 2D ist bei kleinen Netzen bis zu 50% schneller. **(8263)**
- + Keyframes und Kamerapositionen können jetzt auch während der Simulation geändert werden. **(8170)**
- + Texturen erlauben jetzt auch anisotrope Filterung, sofern dies von der Grafikhardware unterstützt wird. Anisotrope Filterung kann für jedes Hintergrundbild und jeden Displaytyp einzeln (de)aktiviert werden. **(8202)**

Netzeditor:

- + Beim Anlegen eines neuen Verbinders werden die Streckenattribute Verhaltenstyp, Darstellungstyp, Dicke, Steigung, Visualisierung Einzelfz und Visualisierung Klassifizierte Werte sowie die Fahrstreifenattribute Sperrung und Fahrstreifenwechselverbot von der Zielstrecke übernommen. **(8208)**
- + Zwischenpunkte von Strecken und Verbindungsstrecken können jetzt auch editiert werden, wenn die Strecke sehr schmal ist (weit herausgezoomt). Die beiden Endpunkte einer selektierten Strecke sind jetzt (im Einfügemodus für Strecken) immer sichtbar und können immer bewegt werden. Punkte, die zu nah beieinander liegen, werden dunkel dargestellt und können nicht bewegt werden. **(8126)**

✓ Behobene Fehler

Animationsaufzeichnung:

- ✓ Das Aufzeichnen von AVI-Dateien während der Wiedergabe einer Animationsaufzeichnung funktioniert jetzt korrekt auch mit aktivierter Option "Vorschau anzeigen" an den aufzuzeichnenden Storyboards. **(8324)**

ANM-Import:

- ✓ Folgender Fehler beim Umprojizieren der ANM-Koordinaten wurde behoben: In seltenen Fällen wurden Teile des importierten Netzes nicht korrekt umprojiziert, wodurch sehr lange Verbindungsstrecken entstehen konnten. **(8318)**

COM-Schnittstelle:

- ✓ Ein ÖV-Fahrzeug kann nicht mehr gelöscht werden, falls gerade echte Fußgänger ein- oder aussteigen. (Bisher führte das zu einem Absturz.) **(8248)**

Dialoge:

- ✓ Der 3D-Modell-Auswahldialog zeigt bei einem neu erzeugten Modell keinen Quader mehr an (als automatisch erzeugtes Modellsegment). **(8047)**
- ✓ Der Detektor-Dialog kann nun auch während der Simulation mit OK geschlossen werden, ohne dass eine Exception-Meldung erfolgt. **(8282)**

Dynamische Umlegung:

- ✓ Das Lesen einer Wegedatei (z.B. vor der Simulation) mit Umwegen (gefunden mit aktiver Option "Umwege erkennen und vermeiden") funktioniert nun korrekt. (Vorher waren manchmal nur die Umwege in der Simulation vorhanden, alle anderen Wege aus der Wegedatei wurden nicht gelesen.) **(8276)**

Grafik:

- ✓ Bei erstem Wechsel von 2D nach 3D wird das Netz automatisch in einer Schrägansicht angezeigt (statt nur Himmel zu zeigen). **(8063)**
- ✓ In 3D wird nun der Grafikparameter "Farbschema verwenden" für Rampen/Treppen korrekt angewendet. (Vorher wurden die Rampen nur in der Darstellungstyp-Farbe gezeichnet.) **(8309)**
- ✓ Verzerrte Darstellung von bestimmten DWG-Dateien als Hintergrundbilder behoben. **(7927)**

Listen:

- ✓ Das Attribut "Streckenauswertungssegment" (kurz: "StrAuswSeg") in der Ergebnisliste für Streckensegmente berücksichtigt nun die eingestellten Einheiten (metrisch/imperial). (Vorher wurden die Von- und Bis-Positionen der Segmente immer in Metern ausgegeben.) **(8237)**

Menü:

- ✓ Aufgrund von Performance-Problemen bei Netzänderungen wurde das Rückgängig- und Wiederherstellen-Untermenü vorläufig entfernt. Insbesondere werden COM-Skripte, die nacheinander viele einzelne Änderungen durchführen, dadurch deutlich schneller ausgeführt. **(8273)**

Netzeditor:

- ✓ Die Breite der Fläche, die für eine Haltestelle als Bahnsteigkante mit Kontextmenü "Bahnsteigkante erzeugen rechts/links" erzeugt wird, ist nun konstant 2 Meter (statt gleich wie die Streckenbreite). **(8065)**
- ✓ Kein Absturz mehr nach dem Einfügen einer Fahrzeugroute und anschließendem Löschen der eingefügten Route mit der 'Entf'-Taste. **(8253)**
- ✓ Kopieren einer Fußgängerrampe und Ändern ihres Typs auf Fahrtreppe und ihrer Rampenbreite führt nicht mehr zum Absturz der Simulation. **(8254)**

Präsentation:

- ✓ Vissim scheint sich nicht mehr aufzuhängen (Windows-Meldung "PTV Vision Traffic & Pedestrian Simulation reagiert nicht") am Ende einer Video-Aufzeichnung (wenn die temporäre *.avi-Datei auf ein Netzlaufwerk geschrieben wird). **(8291)**

Signalsteuerung:

- ✓ Wenn die GUI-DLL einer externen Signalsteuerung Vissim auffordert, eine Signalgruppe zu löschen und sie direkt danach wieder anzulegen, löscht Vissim die zugehörigen Signalgeber nicht mehr. **(8292)**

Viswalk:

- ✓ Der Parameter "Noise" für das Laufverhalten von Fußgängern wird nun korrekt berücksichtigt. **(8206)**
- ✓ Grafik: Wenn die Gitterdarstellung aktiviert ist, werden in 3D jetzt farbcodierte Werte je Fläche/Rampe angezeigt. (Bisher wurden in 3D nur statische Farben angezeigt.) **(8258)**

6.00-09 [44649]

2013-12-13

+ Neue Funktionen und Änderungen

Animationsaufzeichnung:

- + Die Animationsaufzeichnung ermöglicht es, den Simulationsablauf aufzuzeichnen und später ähnlich einem Video wiederzugeben. Das Abspielen ist dabei nur eine reine Visualisierung und daher deutlich schneller als eine echte Simulation. Eine aufgezeichnete Animation kann kontinuierlich oder im Einzelschritt-Modus abgespielt werden, und sowohl vorwärts als auch rückwärts.

Aufnahme der Aufzeichnung:

1. Animationsaufzeichnungen erstellen

Über das Hauptmenü Präsentation - Animationsaufzeichnungen wird die Liste der Aufzeichnungsobjekte geöffnet. Hier können Animationsaufzeichnungen vom Typ "Zur Wiedergabe (*.ani)" angelegt werden. Jeder Animationsaufzeichnung können ein oder mehrere Ausschnitte zugeordnet werden, das sind Polygone oder Rechtecke im Netz, innerhalb derer Fahrzeugpositionen aufgezeichnet werden. Nach Klick auf eine Zelle in der Spalte "Ausschnitte" (Spalte über den Attributauswahldialog hinzufügen, falls sie noch nicht angezeigt wird) können von allen definierten Ausschnitten die gewünschten angekreuzt werden. Sind einer Animationsaufzeichnung keine Ausschnitte zugeordnet, wird das gesamte Netz aufgezeichnet. Es können mehrere Animationsaufzeichnungen erstellt werden, mit verschiedenen Zeitangaben und/oder Ausschnitten. Die Einstellungen der Animationsaufzeichnungen werden in der Netzdatei gespeichert.

2. Aufzeichnen aktivieren

Über das Hauptmenü Präsentation - Animationen aufzeichnen wird das Aufzeichnen aktiviert. Einzelne Animationsaufzeichnungen können durch Rücksetzen des Attributs "Animation aufzeichnen" ausgeschlossen werden.

3. Simulation starten

Für alle aktiven Animationsaufzeichnungen werden *.ani-Dateien erzeugt.

Wiedergabe der Aufzeichnung:

Die Wiedergabe einer Animationsaufzeichnung kann über das Hauptmenü - Präsentation - Kontinuierlich bzw. Einzelschritt oder über das Kontextmenü "Wiedergabe der Animation starten" in der Liste der Animationsaufzeichnungen gestartet werden. **(6559)**

ANM-Import:

- + Beim Import wird eine eventuell angegebene Projektion berücksichtigt: die ANM-Koordinaten werden von der Projektion ins kartesische Koordinatensystem umgerechnet. Falls keine Projektion angegeben ist, werden die ANM-Koordinaten - wie bisher - als kartesisch angenommen (d.h. es wird keine Umrechnung vorgenommen). **(8088)**

Datenmodell:

- + Das Netzobjekt "Messfläche" ist zu "Ausschnitt" umbenannt worden da es zukünftig in allgemeinerer Form verwendet wird. Ausschnitte werden weiterhin für die Fußgänger-Flächenmessungen verwendet, und zusätzlich jetzt auch für die Animations-Aufzeichnung. **(8199)**
- + Fahrzeuge: Die Attribute "Besetzung", "Fahrzeugtyp", "Gewicht" und "vWunsch-Fraktal" können nun während eines Simulationslaufes geändert werden. **(7848)**
- + Fußgänger: Neue Attribute Hemdfarbe, Haarfarbe, Hosenfarbe, Schuhfarbe. Diese Attribute können auch während eines Simulationslaufes geändert werden. **(8177)**
- + Signalgeber: Das Attribut "vWunsch" wurde umbenannt zu "vGelbBlock". Dieses Attribut ist nur relevant für Blocksignale. **(8135)**

Listen:

- + Beim Kopieren von Listendaten in die Zwischenablage mit dem Befehl "Kopieren in Zwischenablage" wird jetzt ein Tabulator als Trennzeichen verwendet. Dadurch funktioniert das Einfügen der Daten in Excel korrekt. **(8207)**

✔ Behobene Fehler

Datenmodell:

- ✔ Das Löschen von Segmentknoten führt nicht mehr zum Programmabsturz. **(8228)**

Dialoge:

- ✔ Benutzereinstellungen (Graphik): Die Einstellungen zur Videokomprimierung von AVI-Aufnahmen werden jetzt zuverlässig gespeichert und wiederhergestellt. **(8214)**

Dynamische Umlegung:

- ✔ Die Längen in der Wege-Liste werden nun auch für imperiale Einheiten korrekt angezeigt. Zuvor stürzte Vissim ab beim Öffnen der Wege-Liste, wenn diese Umwege enthielt. **(8244)**

Graphik:

- ✔ Aufzeichnung von AVIs und Animationen funktioniert nun auch in Kombination mit mehreren Simulationsläufen. **(8233)**
- ✔ AVI-Aufzeichnung: Falls im Sotryboard auf ein benanntes Netzeditor-Layout verwiesen wird, wird dieses während der AVI-Aufzeichnung berücksichtigt. **(8227)**

Netzeditor:

- ✔ Das Splitten einer Strecke vor einer ÖV-Haltestelle deaktiviert den Linienhalt nicht mehr. Die ÖV-Linienhalte werden nun korrekt angepasst. **(8162)**

Signalsteuerung:

- ✔ Die Fehlerdatei von VAP-Steuerungen wird jetzt in dasselbe Verzeichnis wie die *.inpx-Daten geschrieben (nicht mehr ins Vissim-Programmverzeichnis). **(8079)**
- ✔ Fehlermeldungen von VAP-Steuerungen (Datei mit der Endung *.dll.err) enthalten jetzt die korrekte Referenz auf die betroffene LSA. **(8232)**

Viswalk:

- ✔ Die Levelhöhe einer ÖV-Haltestelle wird nun korrekt auf aussteigende Fußgängern angewandt. **(8176)**

6.00-08 [44447]

2013-12-03

+ Neue Funktionen und Änderungen

Fahrzeugsimulation:

- + Ein vorübergehendes Anhalten innerhalb einer roten Kreuzungskonfliktfläche ist möglich, um eine Kollision zu vermeiden. Wenn ein Fahrzeug A erkennt, dass das Fahrzeug B eine Konfliktfläche demnächst verlassen wird, kann Fahrzeug A darauf jetzt auch innerhalb einer anderen Kreuzungskonfliktfläche (in der A keine Vorfahrt hat) warten. **(8171)**

Netzeditor:

- + Im Einfügemodus für Konfliktflächen kann der Status einer selektierten Konfliktfläche (oder mehrerer selektierter Konfliktflächen) direkt durch (Strg+) Rechtsklick umgeschaltet werden (also ohne Kontextmenü). Über das Kontextmenü kann der Status auf einen bestimmten (anderen) Wert gesetzt werden, auch außerhalb des Einfügemodus. **(8018)**
- + Solange ein Netzobjekt auf einer Strecke nur innerhalb dieser Strecke verschoben wird, wird es nicht auf eine andere (überlagernde) Strecke verschoben, außer wenn die Tab-Taste gedrückt wird. **(8046)**

✔ Behobene Fehler

Dialoge:

- ✔ Fahrverhalten: Die Wiedemann-99-Parameter CC0, CC2, CC7, CC8, CC9 werden korrekt umgerechnet (metrisch/imperial). **(8203)**
- ✔ Lichtsignalanlagen: Dialog kann nun auch während der Simulation geöffnet werden. **(8225)**

Fahrzeugsimulation:

- ✔ Konfliktflächen: Wenn das bevorrechtigte Fahrzeug A an einem roten Signalgeber warten muss, kann das wartepflichtige Fahrzeug B (z.B. ein zeitweise geschützter Linksabbieger) jetzt auch dann durch die Konfliktfläche fahren, wenn Fahrzeug A wegen eines bevorstehenden notwendigen Fahrstreifenwechsel plant, den Fahrstreifen zu wechseln. Bisher war Fahrzeug B in dieser Situation nicht losgefahren. **(8218)**
- ✔ ÖV-Teilroutenentscheidungen können jetzt auch auf Fahrzeuge wirken, die sich bereits auf einer Teilroute befinden. (Dies hatte seit Vissim 6.00-06 nicht mehr funktioniert.) **(8217)**
- ✔ Strecken/Verbinder mit Gefälle können für darauf fahrende Fahrzeuge zu einer positiven Maximalverzögerung führen aufgrund der Abhängigkeit von Gefälle und Verzögerungsfähigkeit. Dies kann z.B. auftreten, wenn eine benutzerdefinierte Maximalverzögerungs-Funktion negative Werte nahe 0 enthält oder die Option "Steigung aus z-Koordinaten verwenden" aktiviert wurde und die z-Koordinaten von aufeinanderfolgenden Strecken zu unterschiedlich sind. Solche Ereignisse werden jetzt in der *.err-Datei protokolliert. (Bisher konnte es zum Abbruch des Simulationslaufs mit einer Exception-Meldung führen.) **(8187)**

Installation:

- ✔ Folgende Fehler bei zwei /SILENT-Setups nacheinander (in verschiedene Verzeichnisse, mit verschiedenen Startmenü-Programmgruppennamen) wurden behoben:
 - 1) Der Startmenüeintrag der ersten Installation wurde durch das zweite Setup gelöscht.
 - 2) Der verschwundene Startmenüeintrag tauchte auch nicht mehr unter den installierten Programmen auf (in der Systemsteuerung). **(8159)**

Netzeditor:

- ✔ Eine neuer Zwischenpunkt, der per Kontextmenü zu einer (Verbindungs-) Strecke hinzugefügt wird, ändert nicht mehr den bisherigen Streckenverlauf. Der neue Zwischenpunkt wird immer auf der Mittellinie der Strecke erzeugt und nicht mehr direkt an der Klickposition. **(8158)**

Testmodus:

- ✔ Aus einem kontinuierlichen Testlauf kann man jetzt wieder mit der Leertaste in den Einzelschrittmodus wechseln. **(8160)**

Viswalk:

- ✔ Ein Zwischenpunkt einer Fußgängeroute kann wieder auf eine Rampe gesetzt werden. (In Version 6.00-07 war das nicht möglich und konnte zum Absturz führen.) **(8215)**
- ✔ Fußgänger, die nahe vor dem Beginn oder Ende einer Rampe an dieser vorbeilaufen, werden nun auch von den Fußgängern auf der Rampe gesehen (die die Rampe bald verlassen) und umgekehrt. In früheren Versionen wurden solche vorbeilaufenden Fußgänger von denjenigen Fußgängern ignoriert, die über die Rampe laufen. Dadurch kam es auf den Flächen unmittelbar vor Rampen zu überlappenden Fußgängern. **(7961)**

6.00-07 [44239]

2013-11-19

+ Neue Funktionen und Änderungen

2D-Darstellung:

- + Der Blinker zeigt jetzt "rechts" oder "links" gemäß der folgenden Prioritätenliste an:
 - 1) Laufender Fahrstreifenwechsel
 - 2) Gewünschter Fahrstreifenwechsel
 - 3) Richtungswunsch der aktuellen Verbindungsstrecke (neu!)
 - 4) Richtungswunsch der nächsten Verbindungsstrecke der Route, die "rechts" oder "links" hat (falls innerhalb der Fahrstreifenwechselentfernung)
 - 5) Blinker-Richtung gesetzt von DriverModel.DLL **(8146)**

3D-Darstellung:

- + Texturen für Hintergrundbilder werden standardmäßig nicht mehr komprimiert, um die Ladezeiten zu verkürzen. Die Texturkompression kann über die Benutzereinstellungen wieder eingeschaltet werden, falls nicht ausreichend Videospeicher vorhanden ist. **(7882)**

COM-Schnittstelle:

- ⊕ Neue Methode `ISignalController.GetSCDetRecResult`, um auf die Ergebnisse des LSA/Detektor-Protokolls zuzugreifen. Achtung: in VBA muss der Integer-Parameter "retValue", der per Referenz übergeben wird, als Typ "Long" definiert werden. **(7126)**

Datenmodell:

- ⊕ Wenn der Anfang oder das Ende einer Verbindungsstrecke auf einen anderen Fahrstreifen verschoben wird (z.B. im Netzeditor, im Verbindungsstreckendialog, in einem Listenfenster, in der Schnellansicht oder per COM), werden die Zwischenpunkte der Verbindungsstrecke neu berechnet. **(7626)**

Listen:

- ⊕ Offene Listenfenster verlangsamen die Simulation nur noch weniger. **(8134)**

✔ Behobene Fehler

3D-Darstellung:

- ✔ Zähler für die verbleibende Grün-/Rotzeit auf 3D-Fußgängersignalgebern werden während der Simulation korrekt angezeigt. **(8140)**

3D-Visualisierung:

- ✔ Wenn in den Grafikparametern "Farbschema verwenden" eingeschaltet ist, verwenden jetzt auch Fahrzeug- und Fußgängermodelle aus Modelldateien die im Farbschema definierte Farbe. **(8114)**

Auswertungen:

- ✔ Konvergenzauswertungsdateien enthalten jetzt auch Daten. **(8124)**
- ✔ Wenn das Verzeichnis, in dem das Auswertungsverzeichnis liegt, nicht existiert, stürzt Vissim beim Start eines Simulationslaufs mit aktiver Laufzeitauswertung (*.lsv) ab. **(8150)**

COM-Schnittstelle:

- ✔ Kein Absturz mehr, wenn Vissim mit dem Kommandozeilenparameter '-automation' gestartet wird, bevor die OpenStreetMap-Lizenzbestimmungen akzeptiert wurden. **(8156)**

Datenmodell:

- ✔ Beim Verschieben eines Netzobjekts von einem Fahrstreifen oder einer Strecke auf eine andere Strecke, die kürzer ist als die Position des Objekts auf der ursprünglichen Strecke, wird die Position nun korrekt auf die neue Streckenlänge gesetzt (verringert). **(8131)**

Demoversion / Vissim-Viewer:

- ✔ VDiagGUI funktioniert jetzt auch für diese Versionen. **(8147)**

Dialoge:

- ✔ Fahrverhalten: Das Ändern der Attribute Verzögerungs-Reduktionsentfernung (eigene) und Verzögerungs-Reduktionsentfernung (Folgefahrzeug) funktioniert nun korrekt, auch wenn die Einheiten für kurze Entfernung und Beschleunigung nicht beide metrisch oder imperial, sondern gemischt gesetzt sind. Das Ändern der Attribute Mindestseitenabstand bei 0 km/h bzw. 50 km/h funktioniert nun korrekt in metrischen und imperialen Einheiten. **(8127)**

Listen:

- ✔ Strg+C und Strg+V verhalten sich in Textzellen jetzt wie erwartet, auch wenn nur ein Teil des Texts markiert ist oder gar keiner. **(8043)**
- ✔ Umschalt+Leertaste markiert nicht mehr die gesamte Zeile, wenn die Tastenkombination im Editmodus in einer Textzelle gedrückt wird, sondern erzeugt einfach nur ein Leerzeichen (wie ohne die Umschalttaste). **(8074)**

Netzeditor:

- ✔ Vissim stürzt nicht mehr ab, wenn kein Netzeditor geöffnet ist und über das Kontextmenü der Übersichtskarte versucht wird, einen neuen Netzeditor zu öffnen. **(8129)**

Signalsteuerung:

- ✔ Die folgenden Fehler wurden behoben:
Im LSA-Detektor-Protokoll-Fenster werden alle Zeilen nach 39 Zeichen abgeschnitten.
In der *.ldp-Datei steht in den Datenzeilen nur "???" (oder zufällige andere Zeichen).
Die aktive LDP-Auswertung kann sogar zum Programmabsturz führen, insbesondere wenn die LDP-Konfiguration leer ist. **(8119)**
- ✔ Die Funktion "Optimierung starten" für eine einzelne LSA ist jetzt über das Kontextmenü in der LSA-Liste zu erreichen. (Der Aufruf über die Schaltfläche im LSA-Dialog führte zu einem Absturz, und diese Schaltfläche wurde entfernt.) **(8123)**

Viswalk:

- ✔ Die Fußgängersimulation ist jetzt reproduzierbar, auch mit mehreren Kernen. (Bisher konnten durch einen Fehler in einer Dritthersteller-Bibliothek kleine Unterschiede auftreten, welche sich im Verlauf eines längeren Simulationslaufs zu größeren Unterschieden aufschaukeln konnten.) **(7355)**
- ✔ Objekte, die auf Fußgängerflächen liegen, können im Netzeditor nicht mehr auf derzeit unsichtbaren Flächen erstellt werden. **(8125)**

6.00-06 [44095]

2013-11-11

+ Neue Funktionen und Änderungen

3D-Visualisierung:

- + Der Export nach 3ds Max ist jetzt verfügbar (als Zusatzmodul). **(7368)**
- + Falls ein Laptop Nvidia-Optimus-Grafik hat, versucht Vissim, die diskrete Grafikeinheit (für höchste Leistung) automatisch zu aktivieren. **(8082)**

Datenmodell:

- + Fahrzeug- und Fußgänger-Zusammensetzungen: Die Attribute Fahrzeug- bzw. Fußgängertyp, vWunsch-Verteilung und Relative Belastung können nun während der Simulation geändert werden. **(8067)**
- + Strecken haben neue Relationen zu statischen Fahrzeugrouten und -teilm Routen, ÖV-Teilrouten, Parkplatzrouten, Routensperrungen und Mautstreckenrouten. Wenn eine dieser Relationen in der gekoppelten Streckenliste ausgewählt ist, werden in der rechten Liste alle Routen dieses Typs angezeigt, die über die auf der linken Seite ausgewählten Strecken führen. **(6609)**

Netzeditor:

- + Hintergrundkarten/Luftaufnahmen von Bing (bei aktivem Wartungsvertrag) oder OpenStreetMap können bei vorhandener Internetverbindung angezeigt werden. Die Anzeige kann über das Erdkugel-Symbol im Netzeditor ein- und ausgeschaltet werden oder in den Basis-Grafikparametern des Netzeditors, wo auch der Kartenanbieter und weitere Parameter (Farbintensität, schwarz/weiß) ausgewählt werden können. **(7790)**

VisVAP:

- + VisVAP-Dateien (*.vv) dürfen nun auch Leerzeichen und Bindestriche im Dateinamen enthalten, da dies seit Vissim 6 für VAP-Dateien erlaubt ist (außer am Anfang des Dateinamens). Nach wie vor muss der Dateiname mit einem Buchstaben beginnen, da er auch für den Programmtitel der generierten VAP-Datei verwendet wird. Im Programmtitel werden Leerzeichen und Bindestriche während der VAP-Code-Generierung automatisch durch Unterstriche ersetzt.
Der Programmtitel des generierten VAP-Quellcodes wird auf 32 Zeichen gekürzt, auch wenn der Dateiname länger ist.
Die Prüfung, ob ein korrekter VisVAP-Dateiname angegeben wurde, findet nun bereits während der Diagrammprüfung statt. Somit werden im Fehlerfall keine leeren Dateien mehr geschrieben. **(8118)**

Viswalk:

- + Fußgänger Routen(zwischen)ziele werden im Netzeditor als Quadrate dargestellt, wenn sie dynamisches Potential verwenden. **(7924)**

✔ Behobene Fehler

3D-Darstellung:

- ✔ Das Netz wird in 3D in gleichbleibender Qualität gerendert, unabhängig davon, ob eine Himmelstextur gesetzt ist. Wenn man herauszoomt, wird das Netz nicht mehr auf einer sehr kleinen Bodenplatte angezeigt. In den 3D-Grafikparametern gibt es eine neue Option, um die Bodenplatte auszublenden. **(7600)**
- ✔ Die durchgezogene Linie als Fahrbahnmarkierung wird jetzt auch in 3D an der richtigen Stelle gezeichnet, wenn ein Fahrstreifenwechselverbot für bestimmte Fahrzeugtypen gesetzt ist. **(8070)**
- ✔ Statische Modelle, die eine andere Dateierweiterung als .v3d haben, werden jetzt an der richtigen Stelle in der richtigen Orientierung angezeigt. In Netzen, die in Vissim 6 neu aufgebaut wurden, müssen die entsprechenden Modelle ggf. um 180° gedreht werden. **(7964)**

Auswertungen:

- ✔ Die SSAM-Trajektorien-datei (*.trj) hat jetzt das korrekte Format. **(8022)**

COM-Schnittstelle:

- ✔ ÖV-Fahrzeuge, die mit VehicleContainer.AddVehicleToPtLine() eingesetzt werden, folgen jetzt der Linienroute. **(8109)**

Datenmodell:

- ✔ Der folgende Fehler wurde behoben: Fahrzeugzusammensetzungen: Falls es zu einer Wunschgeschwindigkeitsverteilung bereits für jeden Fahrzeugtyp eine relative Belastung gibt, können keine weiteren relativen Belastungen für andere Kombinationen mehr eingetragen werden. **(8075)**

Dialoge:

- ✔ Im Zwischenpunkt-Dialog wird jetzt die korrekte Einheit (m/ft) gemäß den Netzeinstellungen angezeigt. **(8117)**

Dongle-Schutz:

- ✔ Wenn die Verbindung zum Dongle kurzzeitig verlorengeht, kann ein Simulationslauf weiterlaufen, nachdem der Verbindung wiederhergestellt ist. Vissim versucht selbständig die Verbindung wiederherzustellen und zeigt solange einen Dialog an mit einem Aktionsbalken und der Option, diesen Vorgang abzubrechen. In letzterem Fall wird Vissim geschlossen, und im Fall von Änderungen am Netz kann dies noch gespeichert werden.
Wenn die Verbindung zum Dongle für längere Zeit unterbrochen ist, gibt die verschlüsselte Ifzu14N.dll eine entsprechende Meldung aus, mit den Optionen "Ignore", "Retry" und "Cancel". Nachdem die Verbindung wiederhergestellt ist, muss "Retry" ausgewählt werden. "Ignore" kann nur dreimal verwendet werden, und "Cancel" schließt Vissim. **(8081)**

Dynamische Umlegung:

- ✔ Kein Absturz mehr in einem Simulationslauf mit aktivem Zielführungssystem unter Verwendung mehrerer Prozessorkerne. **(8116)**
- ✔ Kein Absturz mehr, nachdem ein Fahrzeug mit einem Zielführungs-Weg bei einer dynamischen Routenentscheidung einen neuen Weg bekommt. **(8115)**
- ✔ Wege, die durch ANM-Import oder Visum-Umlegung erzeugt werden, werden nun direkt nach dem Import bzw. der Umlegung in Vissim korrekt angezeigt. (Vorher war es notwendig, die Netzdatei neu zu laden.) **(7767)**

Fahrzeugsimulation:

- ✔ Der folgende Fehler wurde behoben: Wird eine ÖV-Teilroute von einer ÖV-Linie mehrfach passiert, so setzt das ÖV-Fahrzeug nach dem Erreichen des Zielquerschnitts der Teilroute seine Fahrt immer mit dem ersten Schleifendurchlauf fort, ignoriert also nach dem zweiten Abfahren der Teilroute, dass die Original-Linienroute beim zweiten Durchlauf eventuell anders fortgesetzt wird. **(8091)**
- ✔ Der Richtungswunsch (falls rechts oder links) der nächsten Verbindungsstrecke der Route eines Fahrzeugs wird jetzt bereits ab Erreichen der Einordnenentfernung (nicht mehr erst ab der Nothalteposition) durch Blinken angezeigt und wirkt für das Überholen auf dem gleichen Fahrstreifen ("nächste Abbiegerichtung berücksichtigen"). **(8112)**
- ✔ ÖV-Teilrouten werden von ÖV-Fahrzeugen, die noch nicht den Zielquerschnitt ihrer Linie erreicht haben, nur verfolgt, wenn der Zielquerschnitt der ÖV-Teilroute auf der Linie liegt. **(8090)**

Grafik:

- ✔ Fahrbahnmarkierungen liegen in der 3D Ansicht genauso wie in der 2D Ansicht. **(7831)**

Listen:

- ✔ Das Lesen einer Netzdatei bei offener Konfliktflächen-Liste mit ausgeschalteter Option "passive Konfliktflächen anzeigen" führt nicht mehr zum Absturz des Programms. **(8069)**
- ✔ Zeitintervallliste: Das ursprüngliche Listenlayout wird nun nach dem Einlesen einer *.layx-Datei wiederhergestellt. Die Definition eines benannten Listenlayouts führt nicht mehr zum Absturz. (Der Typ der angezeigten Intervalle, z.B. "Fahrzeugrouten (statisch)" wird noch nicht in der *.layx-Datei gespeichert.) **(7237)**

Netzdatei öffnen:

- ✔ Die Fehlermeldungen für zu lange Zebrastreifen beinhalten jetzt auch die Nummer der Strecke, wo der jeweilige Zebrastreifen liegt. **(8064)**

Netzeditor:

- ✔ Für statische 3D-Modelle wird die Selektionsfarbe aus den Grafikparametern verwendet. Das Attribut "Beschriftung anzeigen" ist jetzt standardmäßig eingeschaltet für 3D-Signalgeber, die aus einer *.inp-Datei eingelesen oder im Netzeditor hinzugefügt werden. **(8105)**
- ✔ Keine sporadischen Abstürze mehr beim Editieren von Strecken mit Konfliktflächen (auch passiven), wenn der Rückgängig-Speicher voll ist (also mit Standard-Benutzereinstellungen nach mindestens 20 Bearbeitungsschritten). (Dieses Problem bestand nur in der Version 6.00-05.) **(8128)**
- ✔ Zwischenpunkte auf Verbindungsstrecken können genauso wie auf Strecken direkt durch Strg + Rechtsklick auf die selektierte Strecke eingefügt werden. **(8101)**

Signalsteuerung:

- ✔ Die unnötige zweite Initialisierung von LSA vom Typ "Extern" beim Start eines Simulationslaufs wurde entfernt. **(8084)**
- ✔ Kein Absturz mehr beim Aufruf der Benutzeroberfläche einer externen Signalsteuerung mit Signalgebern in einem Knoten, der nicht für Auswertung, sondern nur für dynamische Umlegung aktiv ist. **(8092)**
- ✔ Vissim stürzt nicht mehr ab, nachdem ein Syntaxfehler in einer VAP-Versorgungsdatei (*.vap oder *.pua) gemeldet wurde. **(8071)**

6.00-05 [43717]

2013-10-15

+ Neue Funktionen und Änderungen

Datenmodell:

- + Neue Attribute (read-only) für Detektoren:
GapTm: Zeitlücke
Occup: Belegung
OccupRate: Belegungsgrad
VehNo: Fahrzeugnummer
VehLen: Fahrzeuglänge
VehSpeed: Fahrzeug-Geschwindigkeit

Neue Attribute/Relationen für Lichtsignalanlagen:
CycSec: Umlaufsekunde (read-only)
Detectors: Detektoren (Relation) **(7108)**
- + ÖV-Linienhalte: Die Attribute Aussteigeranteil und Aufenthaltszeit-Verteilung können nun während der Simulation geändert werden. **(7119)**
- + Viele weitere Streckenattribute können jetzt auch während eines Simulationslaufs geändert werden: GesperrteFzKlassDynUml, KostenProKm, Darstellungstyp, NothaltPos, FsWechsDist, FsWechsDistIstProFs, NurBusÜberh, Zuschlag1, Zuschlag2, Dicke. Fahrstreifen.GespFzKlassen kann auch während eines Simulationslaufs geändert werden. **(7849)**

Netzeditor:

- + Beschriftungen können nun auch während der Simulation verschoben werden. **(7970)**

Viswalk:

- + CAD-Import von Fußgängerflächen (und Hindernissen) ist jetzt verfügbar. **(7367)**

✔ Behobene Fehler

Auswertung:

- ✔ Fahrzeug- und Fußgängerprotokoll sind jetzt auf die in der Auswertungskonfiguration angegebenen Zeitbereiche begrenzt. **(7999)**

Dateiverwaltung:

- ✔ Das Konvertieren großer *.inp-Dateien mit vielen Konfliktflächen aus Vissim 5.40 ist jetzt erheblich schneller. **(8007)**

Demoversion:

- ✔ Ein Simulationslauf kann jetzt auch gestartet werden, wenn kein Netz geladen wurde, sondern das Netz von Grund auf neu erstellt wurde. **(8052)**

Dialoge:

- ✔ Fahrzeugtyp: Eine geänderte Farbverteilung für Farbe 1 wird nun korrekt übernommen. **(7976)**

Dynamische Umlegung:

- ✔ Der Absturz beim Start der Simulation mit aktivierter Option "Wege verwerfen, deren Gesamtkosten um x% schlechter sind" ist behoben. **(8021)**
- ✔ Der folgende Fehler wurde behoben: Ein Fahrzeug, dessen Ziel ein echter Parkplatz ist, kann vor dem Erreichen des Parkplatzes anhalten, wenn die interne Stellplatzentscheidung (die zu Beginn des Simulationslaufs automatisch angelegt wird) auf einer mehrstreifigen Strecke liegt und auf dem ursprünglichen Weg des Fahrzeugs in der Folge eine Verbindungsstrecke liegt, die nicht von allen Fahrstreifen ausgeht. **(8093)**
- ✔ Kein Absturz mehr bei in einer Simulation mit Zielführungssystem, wenn die Simulationsdauer ein Vielfaches des Aktualisierungsintervalls der dynamischen Umlegung ist. **(7952)**

Fahrzeugsimulation:

- ✔ Ein Absturz während der Simulation mit einer Parkplatz-Routenentscheidung, die in einem Zeitintervall keinen Parker-Anteil und keine Parkdauer hat, ist nun behoben. **(8020)**
- ✔ Es wurde behoben, dass die Simulation nicht reproduzierbar ist, wenn ein Fahrzeug beim Einsetzen ins Netz (aus einem Zufluss, einem Parkplatz oder einer ÖV-Linie) einen Signalgeber sieht. **(7948)**

Listen:

- ✔ Öffnen von Listen mit vielen Einträgen ist deutlich beschleunigt. **(8048)**

Programmstart:

- ✔ Die Fehlermeldung "Verbindung zu CodeMeter-Stick verloren" beim Starten von Vissim tritt nicht mehr auf. **(8017)**

Signalsteuerung:

- ✔ Das Löschen einer LSA funktioniert wieder. **(8000)**
- ✔ Einträge der Signalzeitenplan- und LSA/Detektor-Protokoll-Fenster-Konfiguration werden jetzt korrekt aus alten *.szp-/*.kfg-Dateien eingelesen. (Bei Einträgen, die sich auf *.wtt-Dateien beziehen, hatte das vorher nicht funktioniert.) **(7969)**
- ✔ Versorgungsdateien für die Festzeitsteuerung werden korrekt an die Oberflächen-DLL übertragen, auch wenn sie einen absoluten Pfad haben. **(8044)**
- ✔ Vissim stürzt nicht mehr beim ersten LSA-Zeitschritt ab, wenn der Zustand eines ÖV-Meldepunkts in einem LSA-Detektor-Protokoll enthalten ist. **(8061)**

Signalzeitenplan-Fenster:

- ✔ Das Abmessen einer Zeitdauer durch Ziehen mit der Maus funktioniert nun. **(7981)**

Testmodus:

- ✔ Makrodateien (*.m_i), die von Vissim 5.40 oder früher geschrieben wurden, können jetzt wieder eingelesen werden. **(7979)**

Viswalk:

- ✔ Die gehenden Fußgänger auf Fahrsteigen und Fahrtreppen werden in der Simulation nun korrekt auf die angegebenen Fußgängerklassen beschränkt. **(7974)**
- ✔ Die klassifizierte Darstellung der Fußgänger-Gitterzellen-Daten funktioniert jetzt auch auf Windows Vista. **(8001)**

6.00-04 [43441]

2013-09-19

+ Neue Funktionen und Änderungen

COM-Schnittstelle:

- + Neue Attribute (read-only) für Simulation:
 - SimSec: Aktuelle Simulationssekunde.
 - SimTmOfDay: Aktuelle Simulationsuhrzeit (Simulationssekunde 0 = Startuhrzeit). **(7894)**
- + Neue COM-Methoden für Fahrzeuge:
 - Net.Vehicles.AddVehicleInZone: Setzt ein neues Fahrzeug im angegebenen Bezirk ein.
 - Net.Vehicles.AddVehicleInParkingLot: Setzt ein neues Fahrzeug im angegebenen Parkplatz ein.
 - Net.Vehicles.AddVehicleAtLinkCoordinate: Setzt ein neues Fahrzeug auf der angegebenen Strecke, Fahrstreifen und Koordinate ein.
 - Net.Vehicles.AddVehicleToPTLine: Setzt ein neues ÖV-Fahrzeug in der angegebenen ÖV-Linie ein.
 - Net.Vehicles.RemoveVehicle: Entfernt das angegebene Fahrzeug aus dem Netz.
 - Net.Vehicles.GetArrived: Gibt alle Fahrzeuge zurück, die im letzten Zeitschritt ihren Zielparkplatz erreicht haben.
 - Net.Vehicles.GetParked: Gibt alle Fahrzeuge zurück, die sich auf einem Parkplatz befinden.
 - Net.Vehicles.GetDeparted: Gibt alle Fahrzeuge zurück, die im letzten Zeitschritt einen Parkplatz verlassen haben.
 - Vehicle.MoveToLinkCoordinate: Setzt ein im Netz vorhandenes Fahrzeug auf die angegebene Position der angegebenen Strecke. **(7269)**

Graphik:

- + Sind beim Einfügen eines Hintergrunds in der Bilddatei Angaben zur Größe und/oder Position des Bildes vorhanden, können diese Daten beim Import der Datei ins Netz wahlweise berücksichtigt werden. U.a. können CAD-Dateien und BGR-Dateien diese Angaben beinhalten. **(7880)**

✔ Behobene Fehler

Auswertung:

- ✔ Beschriftungen können nun verschoben werden, ohne dass Simulationsergebnisse verworfen werden. **(7934)**
- ✔ Die Streckenergebnisse (sofern je Streckensegment gesammelt) werden nun nach Lesen einer Netzdatei mit Ergebnissen korrekt geladen und angezeigt. **(7954)**

Graphik:

- ✔ Es erscheinen keine grafischen Artefakte mehr in der 3D Netzeditor-Ansicht beim Verschieben eines Splitters auf diese Ansicht. **(7783)**

LSA-Dialog:

- ✔ Vissim stürzt nicht mehr ab nach Einfügen neuer LSA und Signalgruppen. **(7963)**

Netzdatei öffnen:

- ✔ Vissim benötigt beim Einlesen von Netzen mit vielen Detektoren nicht mehr übermäßig viel Speicher. **(7958)**

Simulation:

- ✔ Die Simulationsgeschwindigkeit in Netzen, die viele ÖV-Meldepunkte beinhalten, ist nun deutlich höher. **(7925)**
- ✔ Wenn nach einem Zeitschritt im Einzelschrittmodus die Statuszeile erneut aktualisiert wird, zeigt sie jetzt korrekt die Simulationszeit zwischen den beiden Zeitschritten an (und nicht mehr das Ende des kommenden Zeitschritts). Das gleiche Problem wurde behoben für das Attribut Simulationssekunde in der Fahrzeugliste und Fußgängerliste. Auch der Zugriff auf die Simulationszeit über die COM-Schnittstelle funktioniert jetzt korrekt zwischen zwei Zeitschritten. Die Berechnungsfrequenz der Simulation kann jetzt nur noch zu vollen Simulationssekunden geändert werden. **(7903)**

Viswalk:

- ✔ Fußgänger, die eine Reisezeitmessung im gleichen Zeitschritt beginnen und beenden, werden immer korrekt gemessen. **(7942)**

6.00-03 [43343]

2013-09-13

+ Neue Funktionen und Änderungen

3D-Visualisierung:

- + Verweise auf alte 3D-Modell-Dateinamen (z.B. 911.v3d) werden automatisch durch die entsprechenden neuen systematischen Dateinamen (z.B. "Car - Porsche 911 (198x).v3d") ersetzt. **(7870)**

Auswertung:

- + Beim Anlegen der automatischen Stauzähler für die Knotenauswertung werden nun bei der Ermittlung der ersten Haltelinie innerhalb des Knotens auch Konfliktflächen berücksichtigt (an denen Fahrzeuge Vorfahrt gewähren müssen), zusätzlich zu Signalgebern und Querverkehrsstörungen. **(4141)**

COM-Schnittstelle:

- + Neue Attribute (read-only) für dynamische Umlegung:
ConvvgCondMet/KonvgBedingErfüllt: Wahr falls alle aktiven Konvergenzbedingungen erfüllt sind.
ConvvgTravTmEdgDiffMax/KonvgRszKantDiffMax: Aktuelle maximale prozentuale Differenz zwischen alten und neuen Kantenreisezeiten [%].
ConvvgTravTmPathsDiffMax/KonvgRszWegeDiffMax: Aktuelle maximale prozentuale Differenz zwischen alten und neuen Wegereisezeiten [%].
ConvvgVolEdgDiffMax/KonvgBelasKantDiffMax: Aktuelle maximale absolute Differenz zwischen alten und neuen Kantenbelastungen (NICHT prozentual!). **(7124)**
- + Neue COM-Methoden "ReadChannel" und "WriteChannel" am SignalController, mit denen Daten von dem angegebenen LSA-Kommunikations-Kanalen gelesen bzw. dahin geschrieben werden können (vom letzten bzw. für den nächsten LSA-Zeitschritt). **(7261)**

Datenmodell:

- + Auch Fahrzeugtypen haben nun 3 weitere (optionale) Verweise auf Farbverteilungen (welche für bestimmte in der *.v3d-Datei festgelegte Teile des Fahrzeugmodells verwendet werden). Dadurch kann jedes einzelne Fahrzeug, welches auf einem 3D-Modell basiert, jetzt im 3D-Modus bis zu 4 Farben darstellen, die von Vissim bestimmt werden.
Für Fahrzeuge der Kategorie "Fußgänger" werden nun dieselben 3D-Modelle verwendet wie für Fußgänger (die Modelle unterstützen 4 von Vissim bestimmte Farben). Beim Einlesen von Netzdateien früherer Vissim-Versionen kann es daher vorkommen, dass solche Fahrzeuge andersfarbig dargestellt werden. In diesem Fall sind im entsprechenden Fahrzeugtyp für die neu hinzugekommenen Farben die gewünschten Farbverteilungen auszuwählen. **(7886)**
- + Fast alle Fahrverhaltensparameter sind jetzt auch während der Simulation änderbar, nur nicht die Entfernungen zu Signalgebern für reduzierten Sicherheitsabstand (SichAbstFsLSABeg, SichAbstFsLSAEnd). **(7117)**

✔ Behobene Fehler

2D-Darstellung:

- ✔ Die in den Grafikparametern eingestellte Anzahl Nachkommastellen für Beschriftungen wird jetzt berücksichtigt. **(7879)**
- ✔ Indirekte Attribute (von Objekten, die über Relationen erreicht werden) und Auswertungsattribute werden jetzt auch außerhalb eines Simulationslaufs als Beschriftung angezeigt. **(7887)**

Additives Lesen:

- ✔ Wenn eine Verbindungsstrecke zu einer bereits existierenden Strecke hinzugelesen wird, wird dies abgelehnt, wenn die verbundene Strecke nicht ausreichend viele Fahrstreifen besitzt. Zuvor führte dies zu einem Absturz. **(7933)**

COM-Schnittstelle:

- ✔ Das Attribut ContrByCOM von Signalgruppen kann nun auch auf false gesetzt werden (vorher wurde das Attribut immer auf true gesetzt). **(7884)**

Dialoge:

- ✓ Querverkehrsstörung: Eine fehlerhafte Umrechnung der Haltelinienposition, wenn als Längeneinheit feet ausgewählt ist, wurde behoben. **(7940)**

Graphik:

- ✓ Ein Absturz beim Einlesen einer Layoutdatei (*.layx) mit frei schwebenden Listenfenstern ist behoben. **(7897)**

Listen:

- ✓ Änderungen von Abfahrtszeiten von ÖV-Linien, Einsteigerzahlen an ÖV-Haltestellen und Startzeiten von Keyframes führen nicht mehr zu unkorrektem Verhalten während eines folgenden Simulationslaufs. **(7923)**

Netz drehen / verschieben:

- ✓ Auch die Kamerapositionen werden jetzt entsprechend angepasst. **(7865)**

Netzdatei öffnen:

- ✓ Der Absturz (in manchen Konstellationen) nach dem Einlesen einer *.inp- oder *.inpx-Datei mit ungültigen Netzdaten (z.B. einem Langamfahrbereich außerhalb der Strecke) ist nun behoben. **(7888)**

Netzeditor:

- ✓ Deaktivieren der Selektierbarkeit eines Levels führt nun korrektweise dazu, dass die Hintergrundbilder dieses Levels auch nicht selektiert (und bearbeitet) werden können. **(7872)**
- ✓ Der Kontextmenü-Eintrag "In Liste anzeigen" funktioniert jetzt auch für Fahrzeug- und Fußgängerrouen. **(7931)**
- ✓ Die Name des Schnellansicht-Fensters ändert sich nun nicht mehr nach Lesen einer Layoutdatei (in vorherigen Versionen ändert sich der Name fälschlicherweise auf List). **(7929)**

Signalsteuerung:

- ✓ Die Tracedatei, die von einer VAP-Steuerung geschrieben wird, hat keinen zufälligen Dateinamen mehr (mit Sonderzeichen, die zu einem Absturz der Steuerung führen konnten). **(7926)**
- ✓ Wenn eine LSA keine benutzerdefinierte Konfiguration hat, wird das neue Attribut "Signalzeitenplan-Konfiguration automatisch" auf wahr gesetzt. Solange das Attribut wahr ist, enthält die Konfiguration alle Signalgruppen und alle Detektoren (wie in Vissim 5.40), und sie kann nicht verändert werden. **(7759)**

Simulation:

- ✓ Die Simulation wird jetzt zuverlässig beendet, wenn die gesetzte Simulationsdauer erreicht ist. (In vorherigen Versionen konnte die Simulation in bestimmten Fällen nach Erreichen der Simulationsdauer weiterlaufen: bei aus COM-Skripten aufgerufenen Einzelschritten und wenn in Vissim im Einzelschritt-Modus die Leertaste gedrückt wurde.) **(7837)**
- ✓ Die Warnungsmeldungen über unvollständig abgearbeitete Zuflüsse werden wieder in die *.err-Datei geschrieben. (Vorher wurden sie stattdessen im Meldungsfenster angezeigt.) **(7921)**

6.00-02 [42872]

2013-08-14

+ Neue Funktionen und Änderungen

3D-Visualisierung:

- + Fehlerhafte Treiber für die integrierte Grafik der vierten Generation der Intel Core-i-Prozessoren stürzen nicht mehr ab bei der Initialisierung von OpenGL (während Vissim das Startbild anzeigt). Dafür wird auf dieser Hardware für Vissim automatisch die Texturkompression deaktiviert. **(7854)**
- + Rendering verbessert für Netze, die weit weg vom Ursprung liegen. (Schnelleres Rendering in 3D bei kleinen Bildausschnitten.) **(7439)**

Externes Fahrermodell:

- + Die DriverModel.DLL-Schnittstelle ist für Vissim 6 jetzt verfügbar. Das Beispielprojekt wurde auf Visual Studio 2010 aktualisiert. **(6496)**

Netzeditor:

- ⊕ Nach dem Einfügen eines 3D-Signalgebers über das Kontextmenü eines Signalgebers öffnet sich nun nach der Auswahl von Mast/Ausleger automatisch der Dialog zum Bearbeiten des 3D-Signalgebers. **(7666)**

Parkplätze:

- ⊕ Neue berechnete Attribute:
Aktuelle Belegung: Anzahl der Fahrzeuge, die sich jetzt im Parkplatz befinden. Dieser Wert ist unabhängig von der verbleibenden Nachfrage. Für abstrakte Parkplätze wird der Wert errechnet aus der Anfangsbelegung und für jedes ankommende/abfahrende Fahrzeug um 1 erhöht/verringert. Für Bezirksanbindungen ist der Wert leer (wegen unbegrenzter Kapazität und unbekannter Anfangsbelegung).
Verbleibende Nachfrage: Anzahl der Fahrzeuge (aus Matrizen und Fahrtkettendateien), die auf ihren Abfahrtszeitpunkt warten (nur in abstrakten Parkplätzen und Bezirksanbindungen - Leerwert für echte Stellplätze). (Dieser Wert kann höher sein als die aktuelle Belegung, falls Fahrzeuge aus einer Matrixdatei noch nicht ihre vorhergehenden Fahrten mit diesem Parkplatz als Ziel beendet haben.)
Parkplatzverfügbarkeit: Relative Anzahl der freien Plätze ([0..1]), definiert als Quotient der absoluten Anzahl freier Plätze in diesem Parkplatz geteilt durch die höchste Anzahl freier Plätze in irgendeinem Zielparkplatz im gleichen Bezirk. Dieser Wert wird nur berechnet, wenn ein Fahrzeug einen Zielparkplatz in diesem Bezirk auswählt (bei der Abfahrt aus einem Quellparkplatz, beim Passieren einer dynamischen Routenentscheidung oder bei der Übermittlung neuer Daten durch ein Zielführungssystem) und ändert sich nicht sofort, wenn ein Fahrzeug den Parkplatz verlässt oder erreicht. Für Bezirksanbindungen ist der Wert immer 1. **(7874)**

Simulation:

- ⊕ Höhere Simulationsgeschwindigkeit im Allgemeinen und insbesondere bei eingeschalteter 2D-Visualisierung auf modernen Prozessoren (Intel Core i-Familie). **(7735)**

✓ Behobene Fehler

Additiv Lesen:

- ✓ Additives Lesen einer *.inpx-Datei wird nicht mehr abgebrochen, wenn Pflichtverweise nicht aufgelöst werden können. Jetzt werden Objekte mit solchen Verweisen nur noch übersprungen, aber das Einlesen wird fortgesetzt. **(7851)**
- ✓ Das Überschreiben von Fußgängerzuflüssen beim additiven Lesen einer *.inpx-Datei führte zum Absturz. Dieser Fehler wurde behoben. **(7852)**

ANM-Import:

- ✓ Vissim-ÖV-Linien und Linienhalte enthalten jetzt alle ÖV-Haltestellenbuchten auf der Route, auch wenn mehrere ANM-Haltestellenbuchten an der gleichen Strecke liegen. (In der vorherigen Version wurde jeweils nur die erste Haltestellenbucht auf einer Strecke berücksichtigt). **(7855)**
- ✓ Vissim stürzt nicht mehr ab beim Importieren einer Fußgängerfurt über einen getrennt geführten Abbieger ohne ANM-Spurabbieger (z.B. aus Vistro exportiert). Falls für einen getrennt geführten Abbieger kein ANM-Spurabbieger vorhanden ist, wird keine Fußgängerfurt erzeugt und es wird eine entsprechende Warnung ins Meldungsfenster geschrieben. **(7846)**

COM-Schnittstelle:

- ✓ Die Farben in 2D Screenshots werden jetzt korrekt gesetzt. (Die Ausgabe war im BGR-Format, obwohl es RGB sein sollte.) **(7838)**

Dialoge:

- ✓ Der Dialog für Wunschgeschwindigkeitsverteilungen berücksichtigt nun die eingestellten Einheiten (auch mph) bei der Anzeige und Eingabe der Werte. [Vorher wurde alles in km/h angezeigt und alle eingegebenen Werte als km/h interpretiert.] **(7863)**

Grafik:

- ✓ Preview-Fenster werden nun automatisch geschlossen, wenn das Ende der AVI Aufzeichnung erreicht wird. **(7704)**

Signalsteuerung:

- ✓ Beim Einlesen von *.inpx-Dateien werden in der SZP- und LDP-Konfiguration die Kanalnummern für Detektor-Einträge jetzt korrekt übernommen. [Vorher wurde stattdessen die LSA-Nummer verwendet, und die ursprüngliche Konfiguration ging verloren, sobald die *.inpx-Datei wieder gespeichert wurde.] **(7871)**

- ✔ Blocksignalgeber werden nun vollständig unterstützt. **(7750)**

Simulation:

- ✔ Die Simulation ist jetzt auch reproduzierbar, wenn ein Stoppschild mit einer fahrzeugklassenabhängigen Aufenthaltszeitverteilung existiert oder ÖV-Fahrzeuge mit benutzerdefinierten Türen und eine Wartefläche, die eine Ortsverteilung für einsteigende Fußgänger benutzt. **(7841)**
- ✔ Fahrzeugklassenspezifische Fahrstreifensperrungen funktionieren jetzt korrekt. Fahrzeuge wechseln nicht mehr auf einen Fahrstreifen, der für ihre Fahrzeugklasse gesperrt ist, und sie werden auch aus Zuflüssen/Parkplätzen nicht auf solche Fahrstreifen eingesetzt. **(7860)**
- ✔ Vissim stürzt nicht mehr ab, nachdem ein Fahrzeug einen Stellplatz ausgewählt hat, neben dem auf dem nächsten Fahrstreifen links (bei Linksverkehr rechts) ein anderer Stellplatz liegt. **(7859)**

Sprache:

- ✔ Wenn in der Vissim-Lizenz Englisch nicht enthalten ist, wurden Teile der Oberfläche (z.B. die Netzobjektliste) trotzdem auf Englisch angezeigt, und es war nicht möglich, in den Benutzereinstellungen eine Sprache einzustellen. Dieser Fehler wurde behoben. **(7862)**

Viswalk:

- ✔ Die Simulation stürzt nicht mehr ab, wenn eine Fußgänger-Flächenmessung nicht bei Sekunde 0 beginnt. **(7845)**

6.00-01 [42713]

2013-08-06

+ Neue Funktionen und Änderungen

Dialoge und Meldungen:

- + Ein Fortschrittsbalken wird während des Einlesens aus Ergebnisdatenbanken angezeigt. **(7731)**

Viswalk:

- + An einer Teilroutenentscheidung vom Typ 'Schalterauswahl' wählen die Fußgänger aus allen kürzesten Warteschlangen diejenige aus, die ihrer eigenen aktuellen Koordinate (und nicht der Position der Routenentscheidung) am nächsten ist. **(7303)**

✔ Behobene Fehler

*.inp-Konvertierung:

- ✔ Beim Konvertieren von Daten aus Vissim 5.40 werden Fahrstreifensperrungen nun für alle Fahrstreifen korrekt berücksichtigt. Bisher wurden die Einstellungen des 1. Fahrstreifen für alle weiteren übernommen. **(7833)**

Dialoge und Meldungen:

- ✔ Wenn die Option 'Diese Meldung nicht mehr anzeigen' für Warnungen vor einem Simulationslauf ausgewählt wird, werden alle weiteren Warnungen jeglichen Typs unterdrückt. Fehler hingegen werden weiterhin angezeigt. **(7780)**

Grafik:

- ✔ Die Farbe und Breite von Fahrbahnmarkierungen werden im 3D-Modus nun auch bei Verwendung von mehreren Netzeditoren korrekt dargestellt. **(7652)**

ÖV:

- ✔ Beim Konvertieren von Daten aus Vissim 5.40 wird die Einstellung 'alle ÖV-Linien' von ÖV-Teilrouten-Entscheidungen nun korrekt berücksichtigt. **(7843)**

Viswalk:

- ✔ Beim Konvertieren von Daten aus Vissim 5.40 wird die Betriebsgeschwindigkeit von Fahrtreppen und Fahrsteigen nun korrekt übernommen. **(7832)**
- ✔ Die Steigung von Fahrtreppen/Fahrsteigen wird nun für die Geschwindigkeit von Fußgängern berücksichtigt, die auf ihr fahren bzw. gehen. **(7830)**
- ✔ Die Werte der Fußgänger-Attribute 'Geschw' und 'vWunsch' werden nun in der Schnellansicht und in der Fußgängerliste korrekt angezeigt. Davor wurden Werte in m/s statt in km/h angezeigt. **(7834)**

- ✔ Editieren im Quelle-Ziel-Matrix-Dialog führt nicht mehr zu einem Absturz, falls die Zeitintervalle für Fußgänger-Routen und -Zufüsse unterschiedlich sind. **(7784)**