

9.00-09 [66091]

2017-06-13

+ Neue Funktionen und Änderungen

Netzeditor

- + Im Einfügemodus für Strecken ("Strecken" ausgewählt in der Netzobjekt-Seitenleiste) sind die Zwischenpunkte jetzt größer, sodass sie leichter verschoben werden sollen. Ein unbeabsichtigtes Verschieben der ganzen Strecke statt eines knapp nicht getroffenen Zwischenpunkts sollte dadurch seltener passieren als bisher. (Zum einfacheren Verschieben anderer Objekte auf Strecken wird empfohlen, den Einfügemodus für Strecken zu verlassen.) (11473)

✔ Behobene Fehler

ANM-Import

- ✔ Zu große Nothaltentfernungen in bestimmten Situationen wurden behoben. (11671)

Dynamische Umlegung

- ✔ "Statische Routen aus Umlegung erzeugen" konnte Routen ergeben, welchen die erste Verbindungsstrecke von der Strecke des Ausgangsparkplatzes fehlte. Außerdem enthielten alle erzeugten Routen die komplette letzte Kante des Wegs anstatt nur des Teils bis zum Zielparkplatz. Beide Probleme wurden behoben. (11836)
- ✔ Das Einlesen der Wegedatei mit eingeschalteter Option "Umwege erkennen und vermeiden" geht jetzt deutlich schneller, insbesondere in großen Netzen mit vielen Wegen pro Quelle-Ziel-Beziehung. (11874)
- ✔ Das Zielführungssystem weist einem Fahrzeug nur noch dann einen neuen Weg zu, wenn das Fahrzeug die nächste Verbindungsstrecke dieses Weges erreichen kann, also nicht zu schnell ist, um den/die notwendigen Fahrstreifenwechsel rechtzeitig zu beenden. (11662)
- ✔ Die Option "Anzahl Routen begrenzen" für die Operation "Statische Routen aus Umlegung erzeugen" vergleicht jetzt die Belastung jedes Wegs getrennt für die einzelnen Zeitintervalle mit der Gesamtbelastung des jeweiligen Zeitintervalls. (Vorher konnten Routen unnötigerweise gelöscht werden, weil die Belastung mit der Summe über alle Zeitintervalle verglichen wurde.) (11844)
- ✔ Kein Absturz mehr nach Klick auf "Fortsetzen" nach der Meldung "Die Kantenstruktur der Datei <Name> stimmt nicht mit der aktuellen überein. Meldungen werden im Fenster "Meldungen" aufgelistet. Simulation trotzdem fortsetzen?" (11877)
- ✔ Konfliktflächen in der Nähe von abstrakten Parkplätzen oder Bezirksanbindungen können nicht mehr zu einem Absturz führen, wenn ein relevantes Fahrzeug in einem solchen Parkplatz ankommt. (11602)

Fahrsimulator-Schnittstelle

- ✔ Bei einer Orientierung von (fast genau) $n \cdot 90^\circ$ ist die Ausrichtung des Simulatorfahrzeugs im Vissim-Netz nicht mehr verdreht. (Die Hinterkante befand sich stromabwärts der korrekten Position der Vorderkante.) (11864)
- ✔ Kein Absturz mehr bei einer negativen Geschwindigkeit des Simulator-Fahrzeugs. (11865)

Fahrzeugsimulation

- ✔ Auch ein relativ kurzes ÖV-Fahrzeug kann jetzt besser ein anders ÖV-Fahrzeug während dessen Fahrgastwechsel überholen, um stromabwärts einen freien Platz in der gleichen langen Haltestelle anzusteuern. (Bisher musste das überholende Fahrzeug zu früh auf dem Nachbarfahrstreifen anhalten.) (11885)
- ✔ Die Fahrverhaltensparameter-Option "Querkorrektur der Hinterkante" bewirkt kein übertriebene Korrektur bis jenseits der Querkoordinate der Fahrzeugvorderkante mehr, wenn das Fahrzeug vor Erreichen der Parallelausrichtung auf dem Zielfahrstreifen zum Stillstand kommt an einem Stoppschild, in einem Parkplatz oder in einer Haltestelle. Außerdem wird die Geschwindigkeit der Querkorrektur jetzt aus den Attributen "von" und "bis" (nach Anfang des Fahrstreifenwechsels) errechnet, und die Korrektur kann im Stillstand fortgesetzt werden. (11936 🚫)

- ✔ Kein Absturz mehr, wenn ein Fahrzeug von einer Verbindungsstrecke von einer Strecke ohne Überholfahrstreifen auf einen Überholfahrstreifen fährt und dabei eine negative Maximalbeschleunigung hat (aufgrund einer Steigung). **(11835)**
- ✔ Wenn die Nothaltentfernung einer Verbindungsstrecke B über (mindestens) eine weitere Verbindungsstrecke A stromaufwärts zurück reicht, welche nicht von allen Fahrstreifen ihrer Ausgangsstrecke abgeht, wird die Nothaltposition für die Verbindungsstrecke B jetzt auch für alle weiteren Fahrstreifen dieser Ausgangsstrecke korrekt berechnet. **(11833 🚩)**

Mesosimulation

- ✔ Listenfenster für Meso-Objekte in großen Netzen stürzen nicht mehr ab. **(11674)**

Netzeditor

- ✔ Das Verschieben einer Haltestelle kann nicht mehr dazu führen, dass die danach gespeicherte *.inpx-Datei wegen einer inkonsistenten ÖV-Linie oder -Teilroute nicht mehr eingelesen werden kann. **(11841)**

Signalsteuerung

- ✔ Die Trace-Datei *.trc einer VAP-Steuerung zeigt jetzt wieder den kompletten VAP-Code jeder ausgeführten Anweisung an (anstatt nur den letzten Faktor des letzten Ausdrucks). **(11948)**
- ✔ Die VAP-Funktion phase_laeuft() gibt keinen undefinierten Wert (welcher in jedem Simulationslauf anders sein kann) mehr zurück, wenn der übergebene Parameter (Phasennummer) null ist. Alle VAP-Funktionen, die sich auf Phasen oder -Übergänge beziehen, prüfen jetzt, ob die übergebenen Nummern gültig sind, und geben bei ungültigen Nummern eine Fehlermeldung in der Datei vap216.dll.err aus und null zurück. **(11939)**
- ✔ Wenn die simulierte Uhrzeit über Mitternacht hinausgeht, fängt Vissim jetzt wieder bei null an zu zählen für den Wert "Sekunden seit Mitternacht", der an die Steuerung übergeben wird. Dadurch kann z.B. das korrekte uhrzeitabhängige Programm in Vissig ausgeführt werden. **(11929)**

Viswalk

- ✔ Ein Fehler in der Potentialberechnung, der zum Beispiel bei sehr langen Korridoren entlang der x- oder y-Achse dazu führen konnte, dass die Fußgänger nur in der Mitte laufen, wurde behoben. **(11660 🚩)**
- ✔ Kein Absturz mehr durch Fußgänger, die einsteigen wollen und sich dicht an einer Fahrzeugtür befinden, wenn sich die Türen schließen. **(11850)**

🚩 Signifikante Änderungen

Fahrzeugsimulation

- 🚩 Die Fahrverhaltensparameter-Option "Querkorrektur der Hinterkante" bewirkt kein übertriebene Korrektur bis jenseits der Querkoordinate der Fahrzeugvorderkante mehr, wenn das Fahrzeug vor Erreichen der Parallelausrichtung auf dem Zielfahrstreifen zum Stillstand kommt an einem Stoppschild, in einem Parkplatz oder in einer Haltestelle. Außerdem wird die Geschwindigkeit der Querkorrektur jetzt aus den Attributen "von" und "bis" (nach Anfang des Fahrstreifenwechsels) errechnet, und die Korrektur kann im Stillstand fortgesetzt werden. **(11936 ✔)**
- 🚩 Wenn die Nothaltentfernung einer Verbindungsstrecke B über (mindestens) eine weitere Verbindungsstrecke A stromaufwärts zurück reicht, welche nicht von allen Fahrstreifen ihrer Ausgangsstrecke abgeht, wird die Nothaltposition für die Verbindungsstrecke B jetzt auch für alle weiteren Fahrstreifen dieser Ausgangsstrecke korrekt berechnet. **(11833 ✔)**

Viswalk

- 🚩 Ein Fehler in der Potentialberechnung, der zum Beispiel bei sehr langen Korridoren entlang der x- oder y-Achse dazu führen konnte, dass die Fußgänger nur in der Mitte laufen, wurde behoben. **(11660 ✔)**

9.00-08 [65708]

2017-05-04

+ Neue Funktionen und Änderungen

COM-Schnittstelle

- + Generische property FilteredBy(<formula>) an allen Container-Objekten. Diese property gibt eine Teilmenge des Containers zurück, mit allen Objekten aus dem Container, für die die übergebene Formel (String-wertig, mit der gleichen Syntax und Semantik wie im Formeleditor für benutzerdefinierte Attribute) das Ergebnis true (falls bool) bzw. nicht null (falls numerisch) hat. VBS-Beispiel: Vissim.Net.Vehicles.FilteredBy("[VehType\No]=100") enthält alle Fahrzeuge mit Fahrzeugtyp 100 im Netz. **(7105)**
- + Neues Vissim-Attribut "MaxNumberOfCOMRefs". Dies kann von einem COM-Skript gesetzt werden, um die Maximalzahl gleichzeitig verwendbarer Objektreferenzen zu einem Vissim-COM-Server festzulegen, damit der Speicherbedarf von Skripten begrenzt ist. Der Standardwert ist 1.000.000 bis Vissim 9 und 100.000 ab Vissim 10, Leerwert bedeutet "keine Begrenzung". Wenn die eingestellte Grenze überschritten wird, wird eine passende COM-Fehlermeldung an das Skript zurückgegeben. **(11045)**

Dateiverwaltung

- + Die Vissim-Versionsnummer und der Pfad zur *.exe-Datei werden jetzt auch in die Protokolldatei %tmp%\VISSIM\vissim_msgs*.txt geschrieben. **(11731)**

Fahrzeugsimulation

- + "Blockade erkennen"/"BlockErk" (COM: "DetBlock"). Dies ist standardmäßig wahr, kann aber auf falsch gesetzt werden, um die Erkennung von (fast) stehenden Fahrzeugen abzuschalten, die auf einem bestimmten Stellplatz nicht parken aber den Zugang zu ihm blockieren (zum Beispiel, weil sie auf einem stromaufwärts liegenden Stellplatz auf der gleichen einstreifigen Strecke parken). Dadurch kann ein solcher (normalerweise blockierter) Stellplatz einem Fahrzeug zugewiesen werden, welches die Parkplatz-Routenentscheidung überfährt, wodurch weniger Fahrzeuge die Entscheidung aus Mangel an verfügbaren Stellplätzen ganz ignorieren. **(10480)**

Signalsteuerung

- + PTV Balance:
 - Die Fehlerüberprüfung für die Startzeiten von Balance Phasenübergängen wurde verbessert.
 - Änderungen im Signalplan können für die Balance Phasenübergangsparameter übernommen werden.
 - Die Prüfung der maximalen Grünzeiten für Balance wurde verbessert.
 - Die Balance Web-GUI hat jetzt eine Suchfunktion.
 - Die Balance OD Korrektur wurde parallelisiert.
 - Die Balance Web-GUI hat jetzt ein Ladesymbol.
 - Die Positionierung von Oberknoten in der Balance Web-GUI wurde verbessert.
 - Die Balance Web-GUI zeigt jetzt auch den Status der Lichtsignalanlagen an.
 - Balance kann nun Abbieger ohne Signalgruppe berücksichtigen.
 - Verbesserungen des genetischen Algorithmus in Verbindung mit langen Min/Max-Dauern.
 - Unicode-Unterstützung für Dateinamen und Attribute hinzugefügt. **(11772)**
- + PTV Epics:
 - Unnötig lange Phasenübergänge werden für Epics hervorgehoben.
 - Epics traffic demands können jetzt mit einer Checkbox aktiviert/deaktiviert werden.
 - Das Epics Interface bietet jetzt auch die nächste Phase an.
 - Die Balance Web-GUI zeigt jetzt auch den Status der Lichtsignalanlagen an.
 - Die Fehlerüberprüfung für Epics Intervalle mit einer Dauer von 0s wurde verbessert.
 - Epics traffic demands können jetzt über Buttons erzeugt werden.
 - Die Unterstützung bei der Auswahl von Signalgruppen innerhalb eines Epics traffic demands wurde verbessert.
 - Unicode-Unterstützung für Dateinamen und Attribute hinzugefügt.
 - Die Konsistenzprüfung zwischen Festzeitprogramm und Epics-Parametern wurde verbessert. **(11771)**

Viswalk

- + Vor der Simulation eines großen Netzes mit aktiver Gitterzellenauswertung wird jetzt der voraussichtliche Hauptspeicherbedarf ermittelt und eine Warnung ausgegeben, falls dieser den vorhandenen Speicher übersteigen könnte. **(11647)**

✓ Behobene Fehler

ANM-Import

- ✓ Etliche Verbesserungen, z.B. für Netze mit Kreisverkehren. **(11787)**

COM-Schnittstelle

- ✓ Die Funktionen AddVehicle*() verwenden jetzt die Besetzungsverteilung des Fahrzeugtyps. (Bisher war die Besetzung immer null, was jetzt nur noch bei ÖV-Fahrzeugen der Fall ist, weil diese keine Besetzung aus einem Kurs ihrer Linie bekommen können.) **(11814)**

Dialoge

- ✔ Eine Wunschgeschwindigkeitsverteilung mit nur zwei Stützpunkten mit dem gleichen x-Wert und den y-Werten 0 und 1 führt nicht mehr zum Absturz beim Öffnen des Verteilungs-Dialogs. **(11631)**
- ✔ Im Dialog Fahrverhalten (Tab Fahrstreifenwechsel) ist das Feld für die Eingabe der akzeptierten eigenen Verzögerung nicht mehr fälschlicherweise an das Attribut für die akzeptierte Verzögerung des Folgefahrzeugs gebunden. (Dadurch veränderten sich vor der Korrektur die Felder immer gemeinsam bei der Eingabe, aber der Wert wurde nur in das Attribut der akzeptierten Verzögerung des Folgefahrzeugs geschrieben. Das Attribut eigene akzeptierte Verzögerung wurde durch den Dialog nicht verändert.) **(11762)**

DriverModel.DLL-Schnittstelle

- ✔ Auch wenn im Streckenverhaltenstyp kein Fahrverhalten enthalten ist, in dem "Seitenabstand zu Fahrzeugen auf Nachbarfahrstreifen halten" aktiv ist, wird jetzt die Querkoordinate der Fahrzeughinterkante korrekt aus der Trajektorie berechnet und ein entsprechender Wert für DRIVER_DATA_VEH_LANE_ANGLE an die DriverModel.DLL übergeben. **(11758)**

Dynamische Umlegung

- ✔ Der Wegewahltyp "wiederholt entscheiden" kann nicht mehr zum Absturz führen, wenn ein Fahrzeug an einem Entscheidungspunkt überhaupt keinen verwendbaren Weg findet. (Dies konnte nach Zuweisen von extrem hohen Streckenkosten geschehen, wodurch existierende Wege nicht mehr verwendbar wurden.) **(11779)**
- ✔ Fahrzeuge auf Matrix-Fahrten verwenden nicht mehr eine erwartete Aufenthaltsdauer in Höhe der gesamten Simulationsdauer. Dadurch können sie jetzt jeden Zielparkplatz wählen, der zum Abfahrtszeitpunkt geöffnet ist. **(11713)**

Fahrzeugsimulation

- ✔ Kein Absturz mehr während der Simulation, wenn eine Reaktionszeitverteilung auf Grün im Fahrverhalten eingestellt ist und sich ein Fahrzeug einer freien Querverkehrsstörung nähert. **(11809)**
- ✔ Verbindungsstrecken der Länge null werden jetzt beim Prüfen des Netzes (also auch vor der Simulation) erkannt und können keinen Absturz mehr hervorrufen. **(11759)**

Grafik

- ✔ Die Umschaltung der Fahrzeugdarstellung von "Farbschema" auf "Farbverteilung" funktioniert jetzt auch im 3D-Modus korrekt. **(11778)**

Netzeditor

- ✔ Beim Verschieben des Start- bzw. Endpunkts einer Verbindungsstrecke innerhalb der ursprünglichen Ausgangs- bzw. Zielstrecke wird jetzt keine andere (kleinere) Strecke an der Mausposition mehr als Ausgangs- bzw. Zielstrecke angeboten. **(11198)**

Signalsteuerung

- ✔ PTV Balance:
Ein Fehler in der Balance OD Korrektur wurde behoben.
Beheben eines Ausnahmefehlers beim Löschen, Umbenennen und Erzeugen von Balance Phasenübergängen.
Doppelanwürfe wurden für Max/Min-Dauern nicht korrekt berücksichtigt. Dieser Fehler wurde behoben. **(11769)**
- ✔ PTV Epics:
Die maximale Länge eines Logstrings wurde verlängert.
Ein Fehler in der Berechnung des Performanceindex wurde behoben.
Hinweise an Zählerdetektoren wurden am falschen Detektor angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben.
Absturz beim Öffnen einer sig-Datei ohne Epics Parameter. Dieser Fehler wurde behoben.
Epics hat teilweise sehr kurze erlaubte Phasenintervalle verletzt. Dieser Fehler wurde behoben.
Doppelanwürfe wurden für Max/Min-Dauern nicht korrekt berücksichtigt. Dieser Fehler wurde behoben. **(11768)**
- ✔ Vissig:
Die Zwischenzeitprüfung beim Editieren von signalgruppenbasierten Signalprogrammen wurde verbessert.
Das Verhalten beim Öffnen und Laden von sig-Dateien wurde vereinheitlicht.
Hinweise an Zählerdetektoren wurden am falschen Detektor angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben. **(11770)**

Viswalk

- ✔ Die Attribute "Standard Hindernis-Entfernung" und "Potenzial-Zellgröße interner Routenpunkte" in den Netzeinstellungen werden jetzt tatsächliche für neu angelegte Routen verwendet. (Dies sind aber nach wie vor nur Standardwerte für neue Routen, also hat eine Änderung des Werts keine Wirkung auf existierende Routen!) **(11805)**

- ✔ Die Gitterzellenauswertung funktioniert jetzt auch dann zuverlässig, wenn die Weltkoordinaten des Netzes sehr weit von (0, 0) entfernt sind. **(11646)**
- ✔ Fußgänger verwenden auf Flächen/Rampen ohne Flächenverhaltenstyp mit einem einer ihren Fußgängertyp enthaltenden Fahrzeugklasse zugeordneten Laufverhalten jetzt immer das Laufverhalten aus ihrem Fußgängertyp. (Bisher verwendeten sie im Fall von mehreren definierten Laufverhalten ein unsichtbares fest verdrahtetes Verhalten, bzw. bei nur genau einem definierten Laufverhalten dieses.) **(11136 !)**
- ✔ Wenn ein Simulationslauf aus beliebigen Gründen nicht gestartet werden kann, führt die eingeschaltete Messflächenauswertung nicht mehr zum Absturz. **(11767)**

! Signifikante Änderungen

Viswalk

- ! Fußgänger verwenden auf Flächen/Rampen ohne Flächenverhaltenstyp mit einem einer ihren Fußgängertyp enthaltenden Fahrzeugklasse zugeordneten Laufverhalten jetzt immer das Laufverhalten aus ihrem Fußgängertyp. (Bisher verwendeten sie im Fall von mehreren definierten Laufverhalten ein unsichtbares fest verdrahtetes Verhalten, bzw. bei nur genau einem definierten Laufverhalten dieses.) **(11136 ✔)**

9.00-07 [65256]

2017-03-28

+ Neue Funktionen und Änderungen

Benutzerdefinierte Attribute

- + Die Funktion TableLookup für Formelattribute kann jetzt auch auf das Objekt NetPara (Netzeinstellungen) zugreifen. Als Bedingung kann z.B. "1" (für "wahr") verwendet werden. Wenn globale benutzerdefinierte Werte in benutzerdefinierten Attributen von NetPara gespeichert werden sollen, verwendet man am besten Formel-Attribute (einfach mit dem Wert als Formel), denn es gibt noch keine Möglichkeit, den Wert von benutzerdefinierten Daten-Attributen von NetPara in der Vissim-Oberfläche zu ändern. **(11619)**

COM-Schnittstelle

- + Alle Container-Objekte, die die Methode ItemByKey() besitzen, haben jetzt zusätzlich die Methode ItemKeyExists(), die true zurückgibt, wenn es ein Objekt mit dem übergebenen Schlüssel im Container gibt, und sonst false. **(11139)**

Datenmodell

- + Die ParkingLot-Attribute Attraction, Attraction (last parking space), Blocking time distribution und die VehicleRoutingDecisionParking-Attribute Parking rate und Parking duration (beide mit Subattribut Zeitintervall) können jetzt auch während eines Simulationslaufs geändert werden, z.B. von einem COM-Skript. **(11605)**

DriverModel.DLL-Schnittstelle

- + Die z-Koordinaten von Vorder- und Hinterkante des Ego-Fahrzeugs werden an die DLL übergeben. (Diese werden nur korrekt berechnet, wenn die 3D-Visualisierung oder das Fahrzeugprotokoll mit dem Attribut "Koordinate hinten" oder "Koordinate vorne" aktiv ist.) **(11712)**

Fahrzeugsimulation

- + Neue Konfliktflächen-Attribute "Mindestlücke bei Blockade (Standard)" und "Mindestlücke bei Blockade" mit Subattribut Fahrzeugklasse. Diese Attribute werden verwendet, wenn das Attribut "Blockieren des bevorrechtigten Stroms vermeiden" nicht gesetzt ist, um die Mindestzeitlücke zwischen der Einfahrt eines wartepflichtigen Fahrzeugs und der Einfahrt eines bevorrechtigten Fahrzeugs (bei angenommener konstanter Geschwindigkeit) festzulegen. [Die Attribute "Lücke hinten" werden in dieser Situation nicht mehr verwendet.] **(11559)**

Grafik

- + Streckenbalkenbreiten für negative Werte werden jetzt anhand des Absolutwerts bestimmt. **(11478)**

Lizenzverwaltung

- + Die maximale Simulationsdauer in einer Volllizenz ist jetzt 999.999.999 Simulationssekunden. **(11716)**

Mesosimulation

- ⊕ Latente Nachfrage beim Simulationsende wird jetzt nur noch dann als Warnung gemeldet, wenn es mehr als 2 Fahrzeuge sind (genau wie bei der Mikrosimulation). **(11566)**

✔ Behobene Fehler

Dateiverwaltung

- ✔ Der Name der Fehlerdatei (*.err) enthält jetzt immer die Nummer des Simulationslaufs, auch bei einem Einzellauf. **(11670)**

Dynamische Umlegung

- ✔ Das Abbrechen eines Simulationslaufs mit Fahrzeugen, die das Zielführungssystem verwenden, führt nicht mehr zum Absturz eines anschließend gestarteten Simulationslaufs im gleichen Netz. **(11656)**
- ✔ Wenn für die Berechnung der Wegekosten "Summe der Kantenreisezeiten" ausgewählt ist, werden jetzt bei der Zielparkplatzwahl die fahrzeugtypspezifischen Kostenkoeffizienten verwendet. **(11445 ❗)**

Listen

- ✔ Der Datenbank-Export schlägt nicht mehr fehl, wenn zwei Spalten-Namen in den ersten 61 Zeichen (von mehr als 64) übereinstimmen. **(11632)**

Szenariomanagement

- ✔ Beim Szenariovergleich bedeutet "aktueller Lauf" im Vergleichsszenario jetzt immer der dort zuletzt abgeschlossene Simulationslauf. Im aktuell geladenen Szenario ist es der aktive Simulationslauf, bzw. auch der zuletzt abgeschlossene, falls gerade keiner läuft. **(11607 ❗)**

Viswalk

- ✔ Das Ändern des Farbschemas für Flächen nach dem Laden eines Szenarios kann keinen Absturz mehr verursachen. **(11625)**
- ✔ Der *.ifc-Import wird nicht mehr abgebrochen, wenn eine Geometrie vom Typ XbimFacetedShell eingelesen wird. Solche Geometrien werden jetzt einfach übersprungen. **(11675)**
- ✔ Die mittlere Reisezeit in der Fußgänger-Netzauswertung wird jetzt korrekt als mittlere Aufenthaltszeit im Netz aller Fußgänger ermittelt. (Bisher wurde die mittlere Simulationszeit angegeben, in der die Fußgänger das Netz verlassen hatten.) **(11644)**
- ✔ Eine Teilroutenentscheidung auf einer Aufzugswartefläche führt nicht mehr zum Absturz des Simulationslaufs. **(11693)**
- ✔ Fußgänger laufen, wenn möglich, immer zum nächsten Routenziel, ohne die Partition (Zusammenhangskomponente) zu wechseln. Vorher haben Fußgänger, insbesondere bei nicht-konvexen Partitionen, versucht, durch Aufzugsbenutzung abzukürzen, was zum Absturz führte. **(11582)**

❗ Signifikante Änderungen

Dynamische Umlegung

- ❗ Wenn für die Berechnung der Wegekosten "Summe der Kantenreisezeiten" ausgewählt ist, werden jetzt bei der Zielparkplatzwahl die fahrzeugtypspezifischen Kostenkoeffizienten verwendet. **(11445 ✔)**

Szenariomanagement

- ❗ Beim Szenariovergleich bedeutet "aktueller Lauf" im Vergleichsszenario jetzt immer der dort zuletzt abgeschlossene Simulationslauf. Im aktuell geladenen Szenario ist es der aktive Simulationslauf, bzw. auch der zuletzt abgeschlossene, falls gerade keiner läuft. **(11607 ✔)**

9.00-06 [64588]

2017-02-17

⊕ Neue Funktionen und Änderungen

COM-Schnittstelle

- + Neue Methoden `AddBoardingVolume()` und `RemoveBoardingVolume()` an `IBoardingVolumeContainer`. Bei `AddBoardingVolume()` werden die Attribute `TimeFrom`, `TimeTo`, `Volume`, `RelVol`, `PTLines` und `AllPTLines` auf Standardwerte gesetzt. Damit ist die Collection `PTLines` leer und `AllPTLines` true. Die Attribute und die Collection `PTLines` können durch weitere COM-Aufrufe verändert bzw. gefüllt werden. **(11556)**

Datenmodell

- + Wenn ein neuer Fahrzeug-/Fußgänger-Zufluss angelegt wird, werden die Kindobjekte (zum Angeben der Belastung und der Zusammensetzung) für alle Zeitintervalle jetzt automatisch erzeugt. **(11456)**

Demoversion

- + Signalanlagen können jetzt eingefügt werden. (Das Netz kann aber nach wie vor nicht gespeichert werden.) **(11029)**

Dynamische Umlegung

- + COM-Schnittstelle für Fahrzeuge: Neue Methode `IVehicle.AssignPath(NewPath)`. Wenn diese Methode für ein Fahrzeug in einem Parkplatz aufgerufen wird, muss dieser auch der Quellparkplatz des neuen Wegs sein. Wenn die Methode für ein Fahrzeug irgendwo auf einer Strecke im Netz aufgerufen wird, muss sich das Fahrzeug auf einem Parkplatzweg befinden (also nicht auf einem Weg von einer dynamischen Routenentscheidung oder vom Zielführungssystem und auch noch nicht auf der Stellplatzroute zu seinem Zielparkplatz). Außerdem muss die aktuelle Position des Fahrzeugs auf einer Kante des neuen Wegs liegen, und alle vorherigen Kanten des alten und neuen Wegs müssen übereinstimmen. Ein Fahrzeug kann keinen Weg stromabwärts von der Nothalteposition der nächsten Verbindungsstrecke (seines neuen Wegs, abgehend von einem anderen Fahrstreifen) zugewiesen bekommen, und auch nicht stromabwärts der Stellplatzentscheidung für seinen neuen Zielparkplatz. Ein rückwärts fahrendes Fahrzeug (Vissim 10) kann keinen neuen Weg zugewiesen bekommen. Der neue Weg darf für das Fahrzeug nicht durch Kanten- oder Verbindungsstreckensperrungen gesperrt sein. Routensperrungen werden ignoriert. Fahrzeuge außerhalb eines mikroskopischen Ausschnitts einer Mesosimulation können keinen neuen Weg zugewiesen bekommen. **(7847)**

- + COM-Schnittstelle für Wege: Neue Methoden in `IPathContainer`, um einen Weg zur globalen Sammlung hinzuzufügen oder einen Weg aus ihr zu löschen:

- `AddPath(OriginParkingLot, DestinationParkingLot, NodeList)`,
- `AddPathForVehicleType(OriginParkingLot, DestinationParkingLot, NodeList, VehicleType)`,
- `AddPathForVehicle(Vehicle, DestinationParkingLot, NodeList)`,
- `RemovePath(Path)`.

Alle `AddPath`-Methoden erfordern einen gültigen Netzgraph der dynamischen Umlegung. Die übergebene Knotenliste "NodeList" muss mit einem Knoten beginnen, der den Quellparkplatz "OriginParkingLot" enthält oder das Ende einer Kante ist, auf der "OriginParkingLot" liegt - analog für den Zielparkplatz "DestinationParkingLot". Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Knoten der Liste muss es mindestens eine verbindende Kante geben. Von mehreren parallelen Kanten wird die kürzeste verwendet. Kanten, die für den übergebenen Fahrzeugtyp "VehicleType" (bzw. für alle Fahrzeugtypen bei `AddPath()`) gesperrt sind, werden nicht verwendet, genauso keine Kanten, die eine für den/die entsprechenden Fahrzeugtypen gesperrte Verbindungsstrecke enthält. Ein Weg kann nicht durch einen parkplatz führen, der über alle Fahrstreifen seiner Strecke geht. Ein Weg wird auch nicht hinzugefügt, falls er das Duplikat eines bereits existierenden Weges ist. In diesem Fall wird keine Fehlermeldung erzeugt sondern der bereits existierende Weg als Rückgabewert übergeben. Ein hinzugefügter Weg darf ein Umweg sein und/oder eine Routensperrung enthalten.

Wege, die durch `AddPath()` oder `AddPathForVehicleType()` hinzugefügt werden, können nur Fahrzeugen zugewiesen werden, die sich noch in einem Parkplatz befinden. Für Fahrzeuge auf Wegen irgendwo im Netz kann nur `AddPathForVehicle()` verwendet werden. Diese Methode erzeugt den neuen Weg aus dem bisherigen Weg des Fahrzeugs (vom Quellparkplatz bzw. einer dynamischen Routenentscheidung) und der übergebenen Knotenfolge bis hin zum Zielparkplatz "DestinationParkingLot". Das Fahrzeug "Vehicle" muss sich entweder im ersten Knoten der Liste befinden oder auf einer Kante, die an diesem Knoten endet. Der neue Weg wird dem Fahrzeug nicht automatisch zugewiesen!

Wenn ein Weg nach dem ersten Zeitschritt eines Simulationslaufs hinzugefügt wird, hat er vorerst eine Auswahlwahrscheinlichkeit von null. Zu Beginn des nächsten Bewertungsintervalls der dynamischen Umlegung wird seine Auswahlwahrscheinlichkeit anhand der Umlegungsparameter berechnet. Wenn ein Weg vor einem Simulationslauf oder aus einem ereignisbasierten Skript "nach Simulationsstart" hinzugefügt wird, dann wird seine Auswahlwahrscheinlichkeit auch im ersten Intervall normal berechnet. Allerdings wird `VolNew` nicht mehr nach `VolOld` kopiert, sodass `VolOld` gesetzt werden muss, falls "Belastung (alt) verwenden" eingestellt ist.

`RemovePath()` entfernt den übergebenen Weg aus der Sammlung, sobald kein Fahrzeug mehr auf diesem Weg ist. Beginnend mit dem nächsten Zeitintervall kann kein weiteres Fahrzeug mehr diesen Weg nutzen. **(6554)**

EmissionModel.DLL-Schnittstelle

- + 18 zusätzliche Emissionskenngrößen sind verfügbar, die von einer geeigneten EmissionModel.DLL berechnet werden und in neuen Attributen in Fahrzeugen, der Strecken- und der Netzauswertung gesammelt werden können. **(11345)**
- + Emissionen-Level 5 für eine spezielle Emissionsberechnungs-DLL für Sedema (Mexico). **(11344)**

Fahrsimulator-Schnittstelle

- + Auch die Positionen von Fußgängern werden jetzt an den Simulator übergeben. **(10330)**
- + Bis zum 1000 Simulator-Fahrzeuge können jetzt in die Simulation eingespielt werden. **(10485)**

Grafik

- + Neue Tram-3D-Modelle:
 'Tram - Vario 6Z' und 'Tram - Vario 8Z' mit mehreren Modell-Segmenten für flexible Tram-Konfigurationen sowie animierten Türen. Typische Konfigurationen sind: front - mid1 - joint - mid2 - rear ('Tram - Vario 6Z') bzw. front - mid1 - joint1 - mid2 - joint2 - mid1 - rear ('Tram - Vario 8Z').
 'Tram - Vario 1000 6Z' und 'Tram - Vario 1000 8Z' sind schmaler für den Betrieb auf Meterspur-Gleis (1000 mm). Abgesehen von der geringeren Breite sind sie identisch mit 'Tram - Vario 6Z' und 'Tram - Vario 8Z'.
 Neue Bus-3D-Modelle:
 'Bus - C2 G 3-doors' mit 'front'- und 'rear'-Segment ist ein Gelenkbus vom Typ Citaro mit animierten Türen und Inneneinrichtung. Er ist auch in einer Variante mit Türen links verfügbar.
 Aktualisierte Bus-3D-Modelle:
 'Bus - C2 Standard' (auch in der 'Türen links'-Variante) hat jetzt reduzierte Dateigröße und zusätzliche Teile des Chassis können separat eingefärbt werden (siehe unten).
 Farben:
 Für alle oben beschreibenden Tram- und Bus-Modelle sind einige Flächen des Fahrzeug-Chassis so definiert, dass sie separat eingefärbt werden können (zusätzlich zur Farbe der ÖV-Linie). Dies wird im zugehörigen Fahrzeugtyp definiert durch Zuordnung einer Farbverteilung für die Fahrzeugfarben 2 und 3. Falls diese Fahrzeugfarben nicht zugeordnet werden, werden die entsprechenden Flächen mit der Farbe der ÖV-Linie eingefärbt. **(11547)**

Lizenzverwaltung

- + VisVAP und V3DM werden jetzt im Lizenzdialog angezeigt. **(10398)**

Viswalk

- + Die Attribute Dichte (schlechtestes Intervall), Erlebte Dichte (schlechtestes Intervall) und Geschwindigkeit (schlechtestes Intervall), welche es bereits in Vissim 8 gab (bevor die Gitterzellenergebnisse persistent gemacht wurden), stehen an Fußgängergitterzellen wieder zur Verfügung. Dies ermöglicht, die aggregierten Werte auch dann zu sehen, wenn die Option "Nur letztes Intervall" in der Auswertungskonfiguration der Fußgängergitterzellen aktiviert ist. **(11451)**

Behobene Fehler

ANM-Import

- ✓ Beim Einlesen einer *.anmroutes-Datei, die einen Parkplatz auf einer zu kurzen Kante benötigt, stürzt Vissim nicht mehr ab, sondern gibt eine entsprechende Meldung aus. **(11554)**
- ✓ Beim initialen Import nur von Nachfrage (*anmroutes, ohne Netz) wird jetzt auch ein Matrix-Objekt (bzw. eine Matrixdatei in Vissim 8) erzeugt. **(11568)**
- ✓ Vissim stürzt nicht mehr ab, wenn das ANM-Netz eine Furt enthält, die von außen zu einer Dreiecksinsel führt, es aber keinen Abbieger gibt, über den diese Furt führt. **(11551)**

Auswertungen

- ✓ Bei der Knotenauswertung wird der Level-of-Service für eine Fahrbeziehung ohne Belastung im Zeitintervall jetzt immer als "A" angegeben (Level-of-Service-Wert "leer"), und nicht mehr als "F", auch wenn die mittlere Staulänge der Fahrbeziehung nicht null ist. **(11516)**
- ✓ Der maximale Abstand aus der Stauzähler-Konfiguration wird jetzt auf jedem Stauarm getrennt berücksichtigt. (Bisher wurde der maximale Abstand bis zur größten bekannten Entfernung eines Stauendes auf allen Stauarmen ignoriert.) **(11587)**

COM-Schnittstelle

- ✓ Der Zugriff auf Matrixzellen ist jetzt deutlich schneller, und die Methode SuspendUpdateGUI() erfasst auch das Matrixeditor-Fenster. **(11432)**

- ✔ Die Methode RemoveVehicle() führt nicht mehr zum Absturz beim Löschen eines für eine Konfliktfläche relevanten Fahrzeugs. **(11515)**

Dialoge

- ✔ Im Fahrverhalten-Dialog wirkt das Eingabefeld für "Auf langsameren Fahrstreifen wenn Kollisionszeit mind." jetzt auf das korrekte Attribut "Freifahrzeit", und es ist genau dann aktiv, wenn als Fahrstreifenwechsel-Grundverhalten "Rechtsfahrgebot" (bzw. "Linksfahrgebot") eingestellt ist. **(11503)**

Dynamische Umlegung

- ✔ Das Fahrzeugtyp-Attribut "Entfernung von aktueller Position" (Koeffizient für die Zielparkplatzwahl) wurde umbenannt nach "Generalisierte Kosten", weil es schon immer der Gewichtungsfaktor für die kleinstmöglichen generalisierten Kosten eines Wegs von der aktuellen Fahrzeugposition zum Zielparkplatz war, **(11557)**
- ✔ Das letzte Zeitintervall wird nun korrekt bei der Konvergenzprüfung am Simulationsende berücksichtigt. **(11284)**
- ✔ Der Wegewahltyp "Wiederholt entscheiden" funktioniert jetzt auch korrekt mit Quellparkplätzen, die nicht auf der ersten Strecke ihrer Kante liegen. **(11569)**
- ✔ Die Länge eines Wegs berücksichtigt jetzt auch die Entfernung von der ersten Strecke der letzten Kante bis zum Beginn des Zielparkplatzes. **(11441)** 🚫
- ✔ Die Matrix-Attribute VonZeit und BisZeit sind nicht mehr auf den Maximalwert 86400 beschränkt. **(11536)**
- ✔ In der Konvergenzauswertung werden in der Verteilung der Wegereisezeiten-Differenzen nur noch diejenigen Wege aufgeführt, die in der letzten Iteration verwendet wurden. **(11514)**
- ✔ Nach dem Erreichen der Konvergenzkriterien vor dem Ende einer Mehrfachsimulation bietet der Dialog jetzt die Möglichkeit, die Simulation zu beenden, sie fortzusetzen und nach erneutem Erreichen der Konvergenz wieder zu fragen, oder ohne Nachfrage alle weiteren Läufe durchzuführen. **(10311)**

Fahrzeugsimulation

- ✔ Die Fahrverhaltens-Option "Seitenabstand zu Fahrzeugen auf Nachbarfahrstreifen halten" funktioniert jetzt auch dann richtig, wenn der momentane seitliche Abstand ein Vorbeifahren am Nachbarfahrzeug nur mit einer erheblich niedrigeren Geschwindigkeit als dessen Geschwindigkeit zulassen würde. **(11593)** 🚫

Listen

- ✔ Der Abbruch der Initialisierung eines Simulationslauf mit bestimmten geöffneten Listen führt nicht mehr zum Absturz. **(11504)**

Mesosimulation

- ✔ Die Belastungen in der Strecken(segment)auswertung sind jetzt auch außerhalb von mikroskopischen Ausschnitten korrekt. (Bisher konnten die Werte unrealistisch hoch werden, wenn einzelne Fahrzeuge die Kante im jeweiligen Zeitintervall nicht verlassen konnten. Jetzt wird das Mittel von ein- und ausgefahrenen Fahrzeugen angezeigt.) **(11571)**

Netzeditor

- ✔ "Kreisfahrbahn erzeugen" führt bei Linksverkehr jetzt zu einem Kreisverkehr im Uhrzeigersinn. **(11479)**

Signalsteuerung

- ✔ Eine RBC-LSA mit leerem Attribut "Versorgungsdatei 2" bleibt nicht mehr grundsätzlich auf Dauerrot. (Dieses Problem war bereits in Vissim 9.00-04 behoben worden, aber mit Vissim 9.00-05 wurde versehentlich wieder eine ältere, fehlerhafte rbc_controller.dll ausgeliefert.) **(11505)**
- ✔ Festzeit- (Vissig-) und RBC-Steuerungen prüfen jetzt zu Simulationsbeginn, ob die in Vissim und in der Versorgungsdatei der Steuerung definierten Signalgruppen identisch sind. Falls nicht, wird eine Meldung ausgegeben und die Simulation abgebrochen. **(11408)**

Szenariomanagement

- ✔ In Diagrammen kann auf Subattribute von Attributen aus Vergleichsszenarien zugegriffen werden. **(11392)**
- ✔ Modelltransferdateien, die die Simulationsdauer und Intervalle ändern, funktionieren jetzt korrekt. **(11546)**
- ✔ Signalzeitenpläne werden jetzt beim Laden des Basisnetzes, eines Szenarios oder einer Modifikation wieder geöffnet, wenn eine LSA mit derselben Nummer im neuen Netz existiert. **(11385)**

Viswalk

- ✔ Bei Konfliktflächen mit zusätzlichem Halteabstand werden Fußgänger jetzt in ausreichender Entfernung gesucht. **(10876 ⚠)**
- ✔ Die z-Koordinate, auf der ein Aufzug auf einer Ebene hält, wird jetzt durch das Maximum der z-Versätze der Warteflächen auf dieser Ebene plus der z-Koordinate der Ebene definiert. Gibt es keine Warteflächen auf der Ebene, wird nur die z-Koordinate der Ebene verwendet. Sind die z-Versätze unterschiedlich, erhält der Anwender im Netz Prüfen eine Warnung.
Das Attribut z-Koordinate eines Aufzugs steht jetzt auch außerhalb der Simulation zur Verfügung und gibt in diesem Fall die z-Koordinate des Halts auf der Haupthalteebene an. Gibt es keine Haupthalteebene, so wird die kleinste z-Koordinate des Aufzugshaltes verwendet. Hält der Aufzug an keiner Ebene, so wird die z-Koordinate der niedrigsten Ebene verwendet. Gibt es keine Ebenen, so wird 0.0 angegeben.
Aufzugstüren werden immer auf der z-Position des Aufzugshaltes der entsprechenden Ebene gezeichnet. **(11558 ⚠)**
- ✔ Ein zusätzlicher Haltlinienabstand bei einer Konfliktfläche für Fußgänger wirkt nur noch vor dem ersten zu überquerenden Fahrstreifen. **(10877 ⚠)**
- ✔ Fußgänger können jetzt immer durch Türen zum Einsteigen (und evtl. auch Aussteigen) in ÖV-Fahrzeuge einsteigen, auch wenn es zusätzlich Türen nur zum Aussteigen gibt. **(11487)**

⚠ Signifikante Änderungen

Dynamische Umlegung

- ⚠ Die Länge eines Wegs berücksichtigt jetzt auch die Entfernung von der ersten Strecke der letzten Kante bis zum Beginn des Zielparkplatzes. **(11441 ✔)**

Fahrzeugsimulation

- ⚠ Die Fahrverhaltens-Option "Seitenabstand zu Fahrzeugen auf Nachbarfahrstreifen halten" funktioniert jetzt auch dann richtig, wenn der momentane seitliche Abstand ein Vorbeifahren am Nachbarfahrzeug nur mit einer erheblich niedrigeren Geschwindigkeit als dessen Geschwindigkeit zulassen würde. **(11593 ✔)**

Viswalk

- ⚠ Bei Konfliktflächen mit zusätzlichem Halteabstand werden Fußgänger jetzt in ausreichender Entfernung gesucht. **(10876 ✔)**
- ⚠ Die Simulationsergebnisse für Aufzüge ändern sich, falls das Netz Warteflächen für Aufzüge enthält, die einen z-Versatz haben, welcher nicht identisch ist mit dem z-Versatz der Fläche vor dem Aufzug auf der niedrigsten aktiven Ebene des Aufzugs. **(11558 ✔)**
- ⚠ Ein zusätzlicher Haltlinienabstand bei einer Konfliktfläche für Fußgänger wirkt nur noch vor dem ersten zu überquerenden Fahrstreifen. **(10877)**

9.00-05 [63828]

2016-12-22

+ Neue Funktionen und Änderungen

ANM-Import

- + Netzobjekte weiterer Typen, die nach einem vorherigen Import manuell auf einer Strecke angelegt wurden (mit dieser oder einer neueren Vissim-Version), bleiben bei einem adaptiven Import jetzt erhalten: Signalgeber, Stoppschilder, Langsamfahrbereiche, Querverkehrsstörungen und Fahrbahnmarkierungen (aber nicht Konfliktflächen). **(11226)**

Auswertungen

- + Das SSAM-Trajektorien-Dateiformat wurde auf Version 3.0 umgestellt. z-Koordinaten werden jetzt zusätzlich in die *.trj-Datei geschrieben. **(11418)**

DriverModel.DLL-Schnittstelle

- + Wenn die Option DRIVER_MODEL_WANTS_SUGGESTION gesetzt ist, werden die zusätzlichen Attribute "Interaktionszustand", "Interaktionsziel-Typ", "Interaktionsziel-Nummer" und "Folgeabstand" an die DLL übergeben. Dadurch hat die DLL die Information, welches Interaktionsziel für die Wahl der vorgeschlagenen Beschleunigung verantwortlich ist. Für alle benachbarten Fahrzeuge wird zusätzlich ihre Fahrzeugtypnummer übergeben. Außerdem gibt es die neue Option DRIVER_DATA_USE_INTERNAL_MODEL, die von der DLL gesetzt werden kann um die Kontrolle über ein Fahrzeug komplett Vissim zu überlassen. (Bisher war für Fahrzeugtypen mit Fahrermodell-DLL grundsätzlich die Ruckbegrenzung aus dem internen Modell deaktiviert, auch wenn die DLL den (noch nicht begrenzten) von Vissim vorgeschlagenen Beschleunigungswert unverändert zurückgab.) **(11464)**

Dynamische Umlegung

- ⊕ Für eine Matrix können die Werte aller Zellen sowie die beiden Attribute "Zeit von" und "Zeit bis" auf 3 verschiedene Weisen aus einer Matrixdatei (*.fma-Format wie bis Vissim 8) eingelesen werden: über das Kontextmenü der Matrix-Liste ("Aus Datei lesen..."), über die neue Schaltfläche in der Werkzeugleiste des Matrixeditors und mit der neuen COM-Methode IMatrix.ReadFromFile(<FilePath>). **(11372)**

Grafik

- ⊕ U-Turn-Fahrbahnmarkierungen werden jetzt auch bei Linksverkehr korrekt dargestellt. **(9389)**

Lizenzverwaltung

- ⊕ Vissim 9 "Classroom"-Lizenzen sind nun verfügbar. **(11429)**

Viswalk

- ⊕ Das neue Flächen-Attribut "Wartezeit ist relativ zu Simulationsbeginn" ermöglicht es, einen Fußgänger bis zu einem fest vorgegebenen Zeitpunkt warten zu lassen (anstatt für eine vorgegebene Wartezeit ab seiner Ankunft auf der Fläche). **(7459)**
- ⊕ Ein neues Attribut "Bewegungszustand" an Fußgängern gibt den momentanen Bewegungszustand an. **(11297)**
- ⊕ Fußgänger-Gitterzellen wurden um mehrere Attribute vom Typ "Schwellwertüberschreitung-Dauer" erweitert. Hier wird definiert, wie lange innerhalb eines Zeitintervalles der gegebene Wert, beispielsweise die Geschwindigkeit, über dem Schwellwert lag. Die Schwellwerte können in der Auswertung-Konfiguration für Fußgänger-Gitterzellen eingestellt werden. **(5145)**
- ⊕ In der Fußgänger-Gitterzellen-Auswertung gibt es die neue Option "Nur letztes Intervall". Wenn diese Option eingeschaltet ist, sind Gitterzellen-Ergebnisse nur für das letzte abgeschlossene Zeitintervall eines aktuellen Simulationslaufs verfügbar (für die Visualisierung per Farbschema für Flächen/Rampen), aber nicht mehr nach dem Simulationslauf, da die Daten nicht in der Auswertungsdatenbank gespeichert werden. Der Vorteil dieser Einstellung ist, dass sehr viel weniger Hauptspeicher benötigt wird. **(11444)**
- ⊕ ÖV-Linienhalte verfügen nun über die Attribute "Türschließ-Verzögerung" und "Türsperrdauer vor der Abfahrt". Die Türschließ-Verzögerung bestimmt, wann der Schließvorgang beginnt, nachdem der letzte Fußgänger den Türdurchgang passiert hat. Die Türsperrdauer bestimmt die Wartezeit bis zur Abfahrt, nachdem die Türen geschlossen sind. An Fahrzeugtypen kann nun das neue Attribut "Türschließdauer" eingestellt werden, mit dem bestimmt wird, wie lange Türen zum Schließen benötigen. Türen reagieren nach wie vor für die halbe Türschließdauer auf Einsteiger. **(11009)**

✓ Behobene Fehler

3ds-Max-Export

- ✓ Streckennamen werden jetzt vollständig exportiert. **(10513)**

Dateiverwaltung

- ✓ Bei Mehrfachsimulationen gibt es für jeden Lauf eine eigene Fehlerdatei *.err mit der Simulationslaufnummer im Dateinamen. Einzelsimulationen (über)schreiben jeweils die *.err-Datei ohne Simulationslaufnummer im Dateinamen. **(11427)**

Dialoge

- ✓ Die eingestellten Richtungen für Fahrbahnmarkierungs-Pfeile werden jetzt richtig verwendet. **(11381)**

Dynamische Umlegung

- ✓ Automatisch angelegte Parkplatzentscheidungen (für echte Parkplätze in Bezirken) verwenden keine Routen über einstreifige Strecke mit echten Parkplätzen darauf mehr. **(11307)**
- ✓ Beim Öffnen eines Netzes mit einem Bewertungsintervall ungleich 600 kommt jetzt nicht mehr die unbegründete Warnung, dass sich das Zeitintervall für dynamische Umlegung von dem in der Bewertungsdatei unterscheidet. **(11394)**
- ✓ Die automatisch erzeugten Parkplatzentscheidungen (für echte Stellplätze in Bezirken) werden nicht mehr dicht stromaufwärts vom Anfang/Ende einer Verbindungsstrecke platziert (sofern weiter stromaufwärts noch Platz nach dem vorherigen Ende/Anfang einer Verbindungsstrecke ist). **(11398)** ⚠

- ✔ Wenn "Gemessene Wegereisezeiten" für die Wegekosten ausgewählt ist, verwendet die Zielparkplatzwahl jetzt immer die generalisierten Kosten der Wege (auch für dynamische Routenentscheidungen). Dabei wird von der Start- bzw. Endkante nur der Teil von der Mitte des Quellparkplatzes bis zur ersten Knotengrenze bzw. der Teil von der letzten Knotengrenze bis zur Mitte des Zielparkplatzes als Entfernung berücksichtigt. (Wenn "Summe der Kantenreisezeiten" ausgewählt ist, wird nach wie vor die komplette Länge aller Kanten verwendet.) **(11399 🚫)**

Fahrzeugsimulation

- ✔ Die Fahrverhalten-Option "Nachbarfahrstreifen beachten" bewirkt jetzt, dass nicht nur die Querposition der Hinterkante des Nachbar-Vorderfahrzeugs berücksichtigt wird, sondern auch die Querposition seiner Vorderkante. **(11376 🚫)**
- ✔ Eine Position der hinteren Kupplung von null in einem 2D/3D-Modell kann nicht mehr zum Absturz der Simulation führen. **(11393)**
- ✔ Fahrzeug A auf Fahrstreifen A kann jetzt das Vorderfahrzeug B auf dem benachbarten Fahrstreifen B auch dann sehen, wenn sich die Vorderkante von Fahrzeug B stromabwärts der Nothalteposition von Fahrzeug A auf Fahrstreifen B befindet. Dadurch ist kooperative Bremsen auch in diesen Situationen möglich, und folgendes Problem wurde behoben:
Wenn Fahrzeug A den benachbarten Fahrstreifen B kreuzen wollte (um auf Fahrstreifen C zu kommen, von dem aus seine Route weitergeht) und sich auf Fahrstreifen B ein Fahrzeug B neben Fahrzeug A befand und die Vorderkante von Fahrzeug B schon stromabwärts der Nothalteposition von Fahrzeug A auf Fahrstreifen B war, dann ignorierte bisher Fahrzeug A Fahrzeug B beim Fahrstreifenwechsel, fuhr also in Fahrzeug B hinein. **(11437 🚫)**
- ✔ Fahrzeuge im wartepflichtigen Strom können jetzt in einer Konfliktfläche mit abgeschalteter Option "Blockieren des bevorrechtigten Stroms vermeiden" stehen bleiben, auch wenn es direkt stromabwärts eine Konfliktfläche gibt, bei der diese Option angeschaltet ist (Standard). Außerdem können solche Fahrzeuge keinen Fahrstreifenwechsel in die Konfliktfläche auf dem Nachbarfahrstreifen mehr beginnen, wenn sich dort bereits ein Fahrzeug aus dem bevorrechtigten Strom befindet. **(11377 🚫)**

Netzeditor

- ✔ Das Einfügen einer Strecke führt nicht mehr zum Absturz, nachdem vorher eine Strecke nicht eingefügt werden konnte (z.B. wegen der maximalen Netzgröße). **(11362)**
- ✔ Das Splitten einer Strecke kann nicht mehr wegen angeblichen Überschreitens der maximalen Netzgröße abgebrochen werden. **(11367)**

Szenariomanagement

- ✔ Das Öffnen eines Szenarios führt nach dem Löschen einer Strecke im Basisnetz nicht mehr zum Absturz, wenn auf dieser Strecke in diesem Szenario ein störender Querschnitt einer Querverkehrsstörung hinzugefügt wurde. **(11439)**

Viswalk

- ✔ Szenarien, die mit Vissim 8 gespeichert wurden, können jetzt mit Vissim 9 auch dann geöffnet werden, wenn sie Laufverhalten, Darstellungstypen oder Flächenverhaltenstypen enthalten, die die gleiche Nummer haben wie einer der neuen Standardtypen für Aufzüge. **(11258)**
- ✔ War die Auswertung "Flächen & Rampen" aktiviert, und konnte die Simulation aufgrund eines anderen Problems - beispielsweise einer fehlenden Signalisierungsdatei - nicht gestartet werden, so kam es zum Absturz. Dieser Fehler wurde behoben. **(11386)**
- ✔ Wenn das Entscheidungsmodell "Bei Betreten der Fläche" gewählt ist, ignorieren Fußgänger jetzt strikt alle Routenentscheidungen, die sie vorher bereits auf derselben Fläche gesehen haben. (Vorher konnten unter bestimmten Umständen Routenentscheidungen, die bereits gesehen wurden, vergessen werden). **(11416)**

🚫 Signifikante Änderungen

Dynamische Umlegung

- 🚫 Simulationsergebnisse könnten sich ändern, wenn Parkplatzroutenentscheidungen zuvor sehr nahe am Streckenende platziert wurden. **(11398 ✔)**
- 🚫 Wenn "Gemessene Wegereisezeiten" für die Wegekosten ausgewählt ist, verwendet die Zielparkplatzwahl jetzt immer die generalisierten Kosten der Wege (auch für dynamische Routenentscheidungen). Dabei wird von der Start- bzw. Endkante nur der Teil von der Mitte des Quellparkplatzes bis zur ersten Knotengrenze bzw. der Teil von der letzten Knotengrenze bis zur Mitte des Zielparkplatzes als Entfernung berücksichtigt. (Wenn "Summe der Kantenreisezeiten" ausgewählt ist, wird nach wie vor die komplette Länge aller Kanten verwendet.) **(11399 ✔)**

Fahrzeugsimulation

- ❗ Die Fahrverhalten-Option "Nachbarfahrstreifen beachten" bewirkt jetzt, dass nicht nur die Querposition der Hinterkante des Nachbar-Vorderfahrzeugs berücksichtigt wird, sondern auch die Querposition seiner Vorderkante. **(11376)** 🟢
- ❗ Fahrzeug A auf Fahrstreifen A kann jetzt das Vorderfahrzeug B auf dem benachbarten Fahrstreifen B auch dann sehen, wenn sich die Vorderkante von Fahrzeug B stromabwärts der Nothalteposition von Fahrzeug A auf Fahrstreifen B befindet. **(11437)** 🟢
- ❗ Fahrzeuge im wartepflichtigen Strom können jetzt in einer Konfliktfläche mit abgeschalteter Option "Blockieren des bevorrechtigten Stroms vermeiden" stehen bleiben, auch wenn es direkt stromabwärts eine Konfliktfläche gibt, bei der diese Option angeschaltet ist (Standard). Außerdem können solche Fahrzeuge keinen Fahrstreifenwechsel in die Konfliktfläche auf dem Nachbarfahrstreifen mehr beginnen, wenn sich dort bereits ein Fahrzeug aus dem bevorrechtigten Strom befindet. **(11377)** 🟢

9.00-04 [63068]

2016-11-03

+ Neue Funktionen und Änderungen

COM-Schnittstelle

- + In VBA funktioniert die Anweisung "Option Base 1" (zum Verwenden 1-basierter Arrays) jetzt für die Methoden GetMultipleAttributes, SetMultipleAttributes und SetMultiAttValues. (Sie funktioniert nach wie vor nicht für GetMultiAttValues - hier ist das Array immer 0-basiert.) **(10685)** ❗

Fahrzeugsimulation

- + Fahrzeuge haben das neue Attribut "Blinkend" (Wert "links", "rechts" oder "nein"), welches angibt, ob und welcher Blinker gesetzt ist, genau wie auch im Vissim-Netzfenster zu sehen. **(11355)**

Grafik

- + Eine automatische Level-of-Detail-Behandlung von 3D-Signalgebern führt zu einer höheren Render-Geschwindigkeit. **(10970)**
- + Neues vordefiniertes Farbschema "Level-of-service-Wert" (1-6) für Knoten. **(11286)**

Viswalk

- + Die Flächen-Ergebnisattribute "Fußgänger (Maximum)", "Fußgänger (Minimum)" und "Fußgänger (Mittelwert)" wurden umbenannt in "Warteschlangenlänge (...)", weil sie sich schon immer nur auf Fußgänger in der Warteschlange bezogen. Die nicht fußgängerklassenabhängigen Attribute "Warteschlangenlänge (...)" gibt es nicht mehr. Stattdessen kann jetzt als drittes Subattribut "Alle" eingetragen werden, um den gleichen Wert (über alle Fußgängertypen) zu bekommen. **(8896)**
- + Verbesserte Heuristik für Routenwahl über Treppen/Rampen und Aufzüge. **(11215)** ❗

🟢 Behobene Fehler

ANM-Import

- 🟢 Mehrere Verbesserungen bei der Streckengeometrie-Erzeugung. **(9373)**
- 🟢 Nicht-adaptiver Import einer *.anmroutes-Datei in ein Netz mit einer *.panm-Referenz ist jetzt möglich, auch wenn diese *.panm-Datei nicht mehr vorhanden ist. **(10897)**

Additives Lesen

- 🟢 Der vorgeschlagene Wert für den Versatz für (Verbindungs-)Strecken-Nummern ist jetzt sinnvoll belegt. (Null führte gewöhnlich anschließend zu Nummernkonflikten im Szenariomanagement.) **(11265)**

Auswertungen

- 🟢 Wenn eine Datei für das Abflussprotokoll nicht geöffnet werden kann, wird der Anwenderwunsch, trotzdem zu simulieren (oder nicht), jetzt korrekt ausgeführt. **(11259)**

COM-Schnittstelle

- ✔ Der Parameter Speed der Methode IPedestrianContainer.AddPedestrianOnAreaAtCoordinate() wird jetzt als Wert in der aktuellen Einheit für große Geschwindigkeiten interpretiert (wie der Parameter DesiredSpeed). (Bisher wurde Speed immer als in m/s interpretiert.) (11267 🚫)
- ✔ Nicht verwendbare Interfaces zu singulären Kindobjekten wurden aus der HTML-COM-Referenz entfernt. (11233)

Dynamische Umlegung

- ✔ Im Visum-Export werden alle Streckenlängen korrekt in Meter ausgegeben, unabhängig vom Breitengrad. (11338)
- ✔ Sehr kurze Verbindungsstrecken in der Nähe einer Knotengrenze führen nicht mehr zu Problemen (Meldung "unerwartetes Knotenende"). (11275)
- ✔ Wenn ein Fahrzeug bereits einen echten Stellplatz in seinem Zielparkplatz zugewiesen bekommen hat und anschließend eine weitere Stellplatzroutenentscheidung überfährt, ignoriert es seinen bisherigen Zielstellplatz nicht mehr bei der erneuten Auswahl. (11228 🚫)
- ✔ Wenn ein Fahrzeug bereits einen echten Stellplatz zugewiesen bekommen hat und anschließend eine weitere Stellplatzroutenentscheidung für seinen Zielparkplatz (bzw. dessen Gruppe) überfährt, gibt es jetzt keine unbegründete Warnung über einen nicht zugewiesenen Stellplatz mehr. (11271)

Fahrzeugsimulation

- ✔ "Statische Routenentscheidungen kombinieren" führt nicht mehr zu einem Absturz wegen zirkulärer Kombination einer Route mit sich selbst. (11273)
- ✔ Das gesetzte Konfliktflächen-Attribut "Nachbarfahrstreifen beachten" wirkt jetzt wieder korrekt. (Seit Vissim 8.00 war es ignoriert worden.) (11314 🚫)
- ✔ Die Stellplatzwahl ist jetzt deutlich schneller in Netzen mit sehr vielen Parkplätzen. (11211 🚫)

Grafik

- ✔ Für Sketchup-Modelle wird jetzt Transparenz auch für JPG-Texturen unterstützt. (11146)

Netzeditor

- ✔ Auch ein gedrehter Hintergrund kann jetzt korrekt skaliert werden. (11038)

Signalsteuerung

- ✔ Mehr als 258 RBC-LSA führen nicht mehr dazu, dass die Simulation kurz nach dem Start abstürzt. (11257)
- ✔ RBC-Steuerungen stürzen beim Beenden eines Simulationslaufs nicht mehr ab. (11101)

Szenariomanagement

- ✔ Unbegründete Fehlermeldungen über bereits existierende Konfliktflächen beim Einlesen von Modifikationen wurden entfernt. (11241)

Viswalk

- ✔ Die Umriss von Flächen, Hindernisse und Rampen werden nur noch dann gestrichelt dargestellt, wenn ihr eigener Darstellungstyp das Attribut "unsichtbar" gesetzt hat. (Vorher wurden auch alle anderen Flächen/Hindernisse bzw. Rampen mit kleinerer bzw. größerer Nummer gestrichelt dargestellt.) (11264)
- ✔ Die globalen Verhaltensparameter CellSize und E-Density werden nicht mehr vertauscht verwendet. (11255 🚫)
- ✔ Sehr kurze Rampen führen nicht mehr zum Absturz der Simulation. (11294)

🚫 Signifikante Änderungen

COM-Schnittstelle

- 🚫 Der Parameter Speed der Methode IPedestrianContainer.AddPedestrianOnAreaAtCoordinate() wird jetzt als Wert in der aktuellen Einheit für große Geschwindigkeiten interpretiert (wie der Parameter DesiredSpeed). (Bisher wurde Speed immer als in m/s interpretiert.) (11267 ✔)
- 🚫 In VBA funktioniert die Anweisung "Option Base 1" (zum Verwenden 1-basierter Arrays) jetzt für die Methoden GetMultipleAttributes, SetMultipleAttributes und SetMultiAttValues. (Sie funktioniert nach wie vor nicht für GetMultiAttValues - hier ist das Array immer 0-basiert.) (10685 ➕)

Dynamische Umlegung

- 🚫 Wenn ein Fahrzeug bereits einen echten Stellplatz in seinem Zielparkplatz zugewiesen bekommen hat und anschließend eine weitere Stellplatzroutenentscheidung überfährt, ignoriert es seinen bisherigen Zielstellplatz nicht mehr bei der erneuten Auswahl. (11228 ✔)

Fahrzeugsimulation

- ❗ Das gesetzte Konfliktflächen-Attribut "Nachbarfahrstreifen beachten" wirkt jetzt wieder korrekt. (Seit Vissim 8.00 war es ignoriert worden.) **(11314)** ✓
- ❗ In seltenen Fällen kann jetzt bei der Stellplatzwahl ein anderer Stellplatz ausgewählt werden. **(11211)** ✓

Viswalk

- ❗ Die globalen Verhaltensparameter CellSize und E-Density werden nicht mehr vertauscht verwendet. **(11255)** ✓
- ❗ Verbesserte Heuristik für Routenwahl über Treppen/Rampen und Aufzüge. **(11215)** ➕

9.00-03 [62163]

2016-09-08

➕ Neue Funktionen und Änderungen

Arbeitsbereich

- ➕ Neuer Menüeintrag "Hilfe / Beispiele / Readme Beispiele", der ein PDF-Dokument mit der Beschreibung der mitgelieferten Beispiele in deutscher Sprache öffnet. (Weitere Beispiele mit Beschreibung auf Englisch werden in Examples Overview.pdf im gleichen Verzeichnis aufgelistet.) **(11105)**

Benutzungsdatenübermittlung

- ➕ Benutzer, die der Übermittlung von Nutzungsdaten zugestimmt haben, können jetzt optional (über eine Benutzereinstellung) die übertragenen Daten einsehen. Dazu werden diese übertragenen Daten bei aktivierter Benutzereinstellung in die Datei 'Telemetrydata_<yyyymmdd>_<hhmmss>.log' im temporären Verzeichnis ('%temp%\VISSIM') geschrieben. Beim Programmstart werden Dateien, die älter als einen Tag sind, wieder gelöscht. **(11014)**

Dynamische Umlegung

- ➕ Bei Auswahl einer bereits existierenden Wegedatei werden die Optionen "Neue Wege suchen" und "Wege (und Belastungen) schreiben" nicht mehr automatisch abgeschaltet. **(11103)**
- ➕ Die Wegevorauswahl-Optionen "Wege mit zu hohen Gesamtkosten verwerfen" und "Anzahl Wege begrenzen" führen nicht mehr dazu, dass Wege aus der Wegesammlung/Wegedatei gelöscht werden. Sie bewirken nur noch, dass die betreffenden Wege im jeweiligen Zeitintervall nicht verwendet werden. **(9530)** ❗
- ➕ Für jede aktive Konvergenzbedingung kann ein Mindestprozentsatz von Wegen/Kanten eingestellt werden, für den die Bedingung erfüllt sein muss. Der Standardwert für neue Netze ist 95%, aber bei alten Dateien bleibt er auf 100%, um eine unerwartete Veränderung im Verhalten zu vermeiden.
Außerdem kann eine Mindestanzahl aufeinanderfolgender konvergierter Simulationsläufe eingestellt werden, die erreicht werden muss, bevor Vissim einen Multirun aufgrund von Konvergenz beendet.
Das Objekt "Simulationslauf" hat das neue Attribut DynUmlgKonv, welches anzeigt, ob im betreffenden Lauf alle aktiven Konvergenzbedingungen erfüllt waren. **(10400)**
- ➕ Neue Option "Gleichgewichtsumlegung" als Aufteilungsmodell für Wege, zusätzlich zu "Belastung (alt) verwenden" und "Stochastische Umlegung (Kirchhoff)". Wenn die neue Option ausgewählt ist, ist das Ziel der Umlegung eine Verteilung der Fahrzeuge auf die bekannten Wege einer Parkplatz-Quelle-Ziel-Beziehung derart, dass alle tatsächlich verwendeten Wege dieser Beziehung die gleichen generalisierten Kosten für den betrachteten Fahrzeugtyp haben, mit möglicherweise sehr unterschiedlichen Belastungen auf diesen Wegen. (Das ist der wesentliche Unterschied zur stochastischen Kirchhoff-Umlegung, bei der auf Wege mit gleichen generalisierten Kosten immer auch gleiche Belastungen gelegt werden.) Um das Gleichgewicht zu erreichen, wird in jeder Iteration ein abnehmender Anteil der Gesamtbelastung der Quelle-Ziel-Beziehung umverteilt, von Wegen mit überdurchschnittlichen Kosten zu Wegen mit unterdurchschnittlichen Kosten. In Iteration n beträgt dieser Anteil 1/n der Gesamtbelastung dieser Beziehung. Die Anzahl bereits durchgeführter Iterationen wird in der Wegedatei (*.weg) gespeichert und im Dialog "Dynamische Umlegung" angezeigt. Für die Gleichgewichtsumlegung werden die Kosten-Optionen "Gleiches Zeitintervall, vorheriger Simulationslauf" und "Exponentielle Glättung" mit Glättungsfaktor 1.0 (also keine Glättung) empfohlen. Bei der Wegesuche muss "Nur beim Losfahren entscheiden" verwendet werden. **(33)**
- ➕ Zusätzliche Ergebnisse in der Konvergenzauswertung: Separate Spalten für die Belastungsdifferenz 0 und die Reisezeitdifferenzklassen 0-5%, 5-10%, 10-15%, 15-20%; neue Spalte für die Anzahl der "neuen" Kanten/Wege (welche in dieser Iteration erstmals befahren wurden); zusätzliche Zeile mit den Prozentanteilen der konvergierten Wege, Kanten (nach Reisezeit) und Kanten (nach Belastung) und der Erfüllung der Konvergenzbedingung ('+' oder '-'). **(11004)**

Netzeditor

- ⊕ Neuer Eintrag "Kreisfahrbahn hinzufügen" im Kontextmenü im Strecken-Einfügemodus. Nach dem Anklicken wird eine kreisförmige Strecke (mit 48 Zwischenpunkten) erzeugt, deren Mittellinie an der Klickposition (zum Öffnen des Kontextmenüs) beginnt. Der Radius des Kreises kann durch Verschieben des Mauszeigers verändert werden. Ein zweiter Klick öffnet den Streckendialog, in dem die Anzahl der Fahrstreifen und weitere Attribute gesetzt werden können. Nach Klick auf OK wird automatisch eine Verbindungsstrecke vom Ende zum Anfang der Kreisfahrbahn erzeugt. (39)

Viswalk

- ⊕ Aufzüge: Beim Start der Simulation gibt es eine Warnung, falls verschiedene Warteflächen auf einem Stockwerk unterschiedliches Warteschlangenverhalten definieren. Ist dies der Fall, wird das Warteschlangenverhalten derjenigen Fläche mit der kleinsten ID verwendet, die ein Warteschlangenverhalten definiert. Dieses Verhalten wird dann für alle Türen aller Aufzüge auf dem Stockwerk der Wartefläche verwendet. Wird durch die Warteflächen keine Warteschlangenverhalten definiert, so wird das Verhalten an der Aufzugsgruppe verwendet. Das durch die zwei neuen Attribute definierte Warteschlangenverhalten wird von den Aufstellflächen zum Einsteigen von allen Aufzügen dieser Gruppe auf allen Stockwerken benutzt. Es gilt für alle Fußgängerklassen. (11011)
- ⊕ Die Standard-Darstellungstypen und -Verhaltenstypen, die von neu erzeugten Aufzügen und Aufzugsgruppen referenziert werden, können in den Netzeinstellungen ausgewählt werden. Wenn eine alte Netzdatei ohne diese Standardreferenzen geöffnet wird, werden geeignete Standardtypen automatisch erzeugt. (10972)

✓ Behobene Fehler

Auswertungen

- ✓ In der Legende im Kopf von Direktauswertungsdateien gibt es keine Zeilenumbrüche mehr innerhalb der Beschreibungen von Attributen. (10711)

Dynamische Umlegung

- ✓ Die Wegewahlmethode "Wiederholt entscheiden" führt nicht mehr zu Abstürzen in speziellen Fällen mit möglichen Schleifen im Netz. (11034)

Fahrzeugsimulation

- ✓ Fahrzeuge im untergeordneten Strom können in eine Konfliktfläche jetzt auch dann einfahren, wenn stromabwärts ein Stoppschild folgt ohne ausreichend Zwischenraum für die gesamte Fahrzeuglänge. (11177 🚫)
- ✓ Wenn ein Netzobjekt an der gleichen Streckenkoordinate liegt wie der Beginn einer abgehenden Verbindungsstrecke oder genau auf dem Ende einer Verbindungsstrecke, ist jetzt sichergestellt, dass es von Fahrzeugen gesehen wird, die hier die Strecke wechseln. (Bisher war das undefiniert.) Dadurch ist zum Beispiel eine Konfliktfläche, welche bis ganz zum Ende einer Verbindungsstrecke geht, jetzt immer korrekt wirksam. (11193 🚫)

Grafik

- ✓ Beschleunigung des Ladens von Hintergrundkarten (wenn viele Kacheln benötigt werden). (11140)

Netzeditor

- ✓ Beschleunigung der Darstellung von sehr vielen selektierten Objekten. (11173)

Signalsteuerung

- ✓ Im Signalzeitenplanfenster funktionieren das Zeitmesswerkzeug und die Skalierung der Zeitachse jetzt auch für Steuerungen mit einer Frequenz größer 1 korrekt. (10910)

Szenariomanagement

- ✓ Das Speichern eines Szenarios schlägt nicht mehr fehl aufgrund einer unerwarteterweise schon vorhandenen Sicherheitskopie der zu speichernden erweiterten Modelltransferdatei. (Diese Sicherheitskopien sollten nur temporär angelegt werden.) (11145)

🚫 Signifikante Änderungen

Dynamische Umlegung

- ❗ Die Wegevorauswahl-Optionen "Wege mit zu hohen Gesamtkosten verwerfen" und "Anzahl Wege begrenzen" führen nicht mehr dazu, dass Wege aus der Wegesammlung/Wegedatei gelöscht werden. Sie bewirken nur noch, dass die betreffenden Wege im jeweiligen Zeitintervall nicht verwendet werden. So können diese Wege in späteren Zeitintervallen und/oder Iterationen verwendet werden, ohne dass sie erneut als Kurzweg gefunden werden müssen. (9530 🟢)

Fahrzeugsimulation

- ❗ Fahrzeuge im untergeordneten Strom können in eine Konfliktfläche jetzt auch dann einfahren, wenn stromabwärts ein Stoppschild folgt ohne ausreichend Zwischenraum für die gesamte Fahrzeuglänge. (11177 🟢)
- ❗ Wenn ein Netzobjekt an der gleichen Streckenkoordinate liegt wie der Beginn einer abgehenden Verbindungsstrecke oder genau auf dem Ende einer Verbindungsstrecke, ist jetzt sichergestellt, dass es von Fahrzeugen gesehen wird, die hier die Strecke wechseln. (Bisher war das undefiniert.) Dadurch ist zum Beispiel eine Konfliktfläche, welche bis ganz zum Ende einer Verbindungsstrecke geht, jetzt immer korrekt wirksam. (11193 🟢)

9.00-02 [61910]

2016-08-24

🟢 Neue Funktionen und Änderungen

COM-Schnittstelle

- 🟢 Die Methode `IAccelerationFunctionDataPointContainer.ReplaceAll` kann jetzt auch während eines Simulationslaufs aufgerufen werden, um alle Datenpunkte einer Beschleunigungsfunktion neu zu setzen. Dito für Verzögerungsfunktionen. (11081)
- 🟢 Neue Funktion `SimulationRunContainer.RemoveSimulationRun()`. (11021)
- 🟢 Neue Funktionen für `DynAssignDemandContainer`: `AddDynAssignDemand()`, `RemoveDynAssignDemand()` und `ItemByKey()`. (11069)

Grafik

- 🟢 3D-Signalgeber: Zusätzliche einfeldige Grünpfeil-Signale für geradeaus, links 45° und rechts 45°. Zusätzliche einfeldige Gelbpfeil-Signale (aktiv, wenn die zugeordnete Signalgruppe grün hat!) für links, links 45°, geradeaus, rechts 45° und rechts. (11085)
- 🟢 Neues Busmodell hinzugefügt als Standard-2D-/3D-Modell für 2-türigen Standardlinienbus. Beinhaltet animierte Türen. (11076)

🟢 Behobene Fehler

ANM-Import

- 🟢 Netze, die durch ANM-Import erzeugt wurden, können jetzt ohne Fehlerabbruch wegen zu hoher Knotennummern nach Visum exportiert werden (für späteren adaptiven ANM-Import oder für eine initiale Umlegung in Visum). (11033)

Dynamische Umlegung

- 🟢 Leerwerte für Reisezeiten in der Wegedatei (bei Wegen, die im betreffenden Zeitintervall noch nicht verwendet wurden) werden nicht mehr als eine Reisezeit von 0.01 Sekunden aufgefasst. (11110 ❗)

Fahrzeugsimulation

- 🟢 Die Simulation war nicht immer reproduzierbar (Unterschiede nur nach erneutem Einlesen des Netzes), wenn bestimmten Netzobjekten unterschiedliche Parameter für mehrere einander überschneidende Fahrzeugklassen zugeordnet waren: Langsamfahrbereichen, Konfliktflächen, Wunschgeschwindigkeitsentscheidungen, Streckenverhaltenstypen, Parkplätzen oder Stoppschildern. Dieses Problem wurde behoben. (11102 ❗)
- 🟢 Ein Fahrzeug, das während eines Fahrstreifenwechsels mit exakt seiner Wunschgeschwindigkeit auf eine Konfliktfläche zufährt, meldet an die Fahrzeuge auf der Konfliktstrecke nicht mehr eine falsche erwartete Trajektorie. (11118 ❗)

Installation

- 🟢 `VDiagGUI.exe`: Die Schaltflächen "Reset Dialog Positions", "Start Vissim in Diagnostics Mode" und "Enable 3D Mode"/"Disable 3D Mode" funktionieren jetzt korrekt. (11149)

Netzeditor

- ✔ Der Kontextmenü-Befehl "Polygonzug neu berechnen" (mit oder ohne "nur Höhe" oder "nur x/y") funktioniert jetzt auch für eine Mehrfachauswahl von Strecken und/oder Verbindungsstrecken korrekt, von denen eine keine Zwischenpunkte hat. (11079)

Signalsteuerung

- ✔ RBC-Steuerungen zeigen nicht mehr unnötig viele Folge-Fehlermeldungen an, wenn ein Simulationslauf wegen eines Fehlers in einer RBC-Versorgung beendet werden muss. (10960)
- ✔ VAP: Auch bei Frequenz > 1 wird die verbleibende Zwischenzeit für die Funktionen Rest_zwischenzeit() und Zwischenzeit_pruefung immer ganzzahlig berechnet (abgerundet). (11163)

Szenariomanagement

- ✔ Kein Absturz mehr beim Öffnen der Benutzereinstellungen nach dem Speichern eines Szenarios oder einer Modifikation. (11127)

! Signifikante Änderungen

Dynamische Umlegung

- ! Leerwerte für Reisezeiten in der Wegedatei (bei Wegen, die im betreffenden Zeitintervall noch nicht verwendet wurden) werden nicht mehr als eine Reisezeit von 0.01 Sekunden aufgefasst. (11110 ✔)

Fahrzeugsimulation

- ! Die Simulationsergebnisse können sich von denen früherer Versionen unterscheiden, wenn bestimmten Netzobjekten unterschiedliche Parameter für mehrere einander überschneidende Fahrzeugklassen zugeordnet sind: Langsamfahrbereichen, Konfliktflächen, Wunschgeschwindigkeitsentscheidungen, Streckenverhaltenstypen, Parkplätzen oder Stoppschildern. (11102 ✔)
- ! Ein Fahrzeug, das während eines Fahrstreifenwechsels mit exakt seiner Wunschgeschwindigkeit auf eine Konfliktfläche zufährt, kann zu veränderten Simulationsergebnissen gegenüber früheren Versionen führen. (11118 ✔)

9.00-01 [61401]

2016-07-26

+ Neue Funktionen und Änderungen

Listen

- + Der Matrixeditor für eine Matrix kann jetzt auch durch Doppelklick auf ihren Zeilenkopf in der Matrixliste geöffnet werden. (10999)
- + Zellen mit speziellen Kontrollelementen, z.B. zum Aufklappen einer Listen oder zum Öffnen eines Dateiauswahldialogs, reagieren jetzt direkt auf den ersten Mausklick auf dieses Kontrollelement. (10869)

Szenariomanagement

- + Die Vergleichsszenarien sind im Baum im Attributauswahldialog jetzt nach ihrer Nummer sortiert. (10947)

Viswalk

- + Kontextmenüeintrag "Aufzuggruppen-Liste anzeigen" in der Aufzugs-Liste und im Netzeditor (nach Rechtsklick auf einen Aufzug). (10976)

✔ Behobene Fehler

ANM-Import

- ✔ Der Adaptive Import scheitert nicht mehr, wenn im Vissim-Netz Knoten gelöscht wurden, die es in der ANM-Datei noch gibt. (10982)
- ✔ Parkplätze auf Vissim-Stummelstrecken, die für Bezirksanbindungen an mehrarmige Knoten automatisch beim Import erzeugt wurden, haben nun die korrekte Wunschgeschwindigkeitsverteilung, die der Streckengeschwindigkeit der zugehörigen ANM-Strecke entspricht. (10899)

Dateiverwaltung

- ✔ Beim Visum-Export werden jetzt alle Koordinaten in der Sphere-Mercator-Projektion in die *.net-Datei geschrieben. (Diese Projektion muss in Visum nach dem Import manuell eingestellt werden, weil das verwendete *.net-Dateiformat noch keine Projektionskennung enthält.) **(10907)**

Dynamische Umlegung

- ✔ Die Optionen "Anzahl Wege begrenzen" und "Wege mit zu hohen Kosten verwerfen" können nun auch in Mesosimulationen benutzt werden, ohne die Reproduzierbarkeit zu gefährden. **(10988)**

Fahrzeugsimulation

- ✔ Bei mehreren Verklemmungen an Kombinationen von Querverkehrsstörungen im gleichen Zeitschritt war die Simulation nicht reproduzierbar. Dieses Problem wurde behoben. **(10276)**
- ✔ Beim Verlassen des Netzes geben Fahrzeuge die Reservierung für Stellplätze frei, die sie nicht erreicht haben. **(10468)**

Grafik

- ✔ Das Laden eines Sketchup-Modells ohne gültige Geometrie führt nicht mehr zu einem Absturz. **(10833)**
- ✔ Die 3D-Layout-Parameter für Fahrzeugdarstellung wurden entfernt. Fahrzeuge und Fußgänger werden jetzt automatisch nicht mehr angezeigt, wenn sie kleiner als 10 Pixel wären. **(10924)**

Listen

- ✔ Neue 2D/3D-Modellverteilungselemente und Farbverteilungselemente werden jetzt immer am Ende der Liste eingefügt. **(10931)**
- ✔ Wenn die linke Spalte in einem Listenfenster aufgrund der Position des horizontalen Rollbalkens nicht komplett sichtbar ist, konnte die Simulation hängen. Dieses Problem wurde behoben. **(9668)**

Meldungen

- ✔ Während der Simulation werden jetzt überhaupt keine Meldungen mehr in modalen Dialogen angezeigt sondern alle nur noch ins Meldungsfenster geschrieben. **(10946)**

Mesosimulation

- ✔ Meso-Auswertungsergebnisse wie etwa Dichten und Staulängen auf Mesofahrstreifen zeigen keine ungültigen Werte (beliebig große Zahlen) mehr an, wenn die Meso-Auswertung nicht bei Simulationszeit 0 beginnt. **(10933)**

Netzeditor

- ✔ Das Setzen des Maßstabs für ein nicht drehbares Hintergrundbild funktioniert jetzt wieder korrekt. **(10783)**
- ✔ Das Splitten einer Strecke mit einer Haltestelle führt nicht mehr in seltenen Fällen zum Absturz. **(11007)**

Präsentation

- ✔ Haltelinien / Signalbalken werden in der *.avi-Datei jetzt auch im Schnellmodus aufgezeichnet. **(10769)**

Signalsteuerung

- ✔ Bei VAP-Steuerungen mit einer LSA-Frequenz größer als 1 kann es nicht mehr vorkommen, dass Phasenübergänge einen Zeitschritt zu lang dauern. **(11047)**
- ✔ Detaillierte Fehlermeldungen einer Signalsteuerungs-DLL werden bei Mehrfachsimulation nicht mehr komplett unterdrückt sondern in die *.err-Datei der Steuerungs-DLL geschrieben. **(11059)**
- ✔ Die optionale Tracedatei (*.trc) einer VAP-Steuerung ist jetzt wieder lesbar. (Seit Vissim 8.00-10 war sie durch einen Codierungsfehler unleserlich.) **(11048)**
- ✔ Einige VAP-Fehlermeldungen enthielten unleserliche Zeichenketten. Dieses Problem wurde behoben. **(11019)**

Viswalk

- ✔ Einsteiger verschwinden nicht mehr gelegentlich von Warteflächen für Haltestellen mit mehreren aktuell aktiven Einsteigerbelastungsgruppen. **(10978)**

❗ Signifikante Änderungen

Fahrzeugsimulation

- ❗ Die Wirkung des Fahrverhaltenattributs "Gelbverhalten", welche seit Vissim 6.00 vertauscht war, ist jetzt korrekt: "Einmalige Entscheidung" bewirkt eine einmalige Entscheidung, sobald das Fahrzeug zum ersten Mal das gelbe Signal sieht, und "Kontinuierliche Prüfung" bewirkt eine Wiederholung der Entscheidung in jedem Zeitschritt, solange das Signal gelb ist. Dieser Fehler wurde in Vissim 8 nicht behoben, sodass der Attributwert nach dem Einlesen eines von Vissim 8 geschriebenen Netzes für alle Fahrverhaltensparameter umgeschaltet werden muss, falls sich das Gelbverhalten nicht ändern soll. **(10980 ✓)**

9.00-00 [60898]

2016-06-24

+ Neue Funktionen und Änderungen

ANM-Import

- + Alle Meldungen während des ANM-Imports werden nun gesammelt und am Ende des Imports im neuen Meldungsfenster angezeigt. **(10724)**

Auswertungen

- + Fahrzeug-Reisezeitmessungen: Neues Attribut "Zurückgelegte Entfernung" (vom Start- zum Zielquerschnitt der Reisezeitmessung, da die Route ja nicht festgelegt ist), in den Rohdaten und als aggregiertes Ergebnisattribut (Mittelwert). **(8718)**
- + Knoten-Fahrbeziehungen haben drei neue Attribute für die Verkehrsqualität (Level of service):
 - "Level of service" (mit Subattributen Simulationslauf und Zeitintervall) ist ein Buchstabe von A bis F, der das LOS der Fahrbeziehung angibt, ähnlich der Definition im amerikanischen Highway Capacity Manual 2010. Details siehe Vissim-9-Handbuch.
 - "Level-of-service-Wert" (mit den gleichen Subattributen) ist ein ganzzahliger Wert von 1 (für A) bis 6 (für F). Dieser ist besser geeignet für benutzerdefinierte Formelattribute und für Farbschemata (welche numerische Attribute benötigen).
 - "Level-of-service-Schema-Typ" (ohne Subattribute) gibt den von Vissim ermittelten LOS-Typ des Knotens an: "Signalisiert" or "Unsignalisiert". (In einer zukünftigen Version werden Ausprägungen für Verflechtungsstellen hinzukommen.)In der virtuellen Fahrbeziehung "Gesamt" wird das LOS für den Gesamtknoten angegeben. **(9789)**
- + Querschnittsmessungen haben die neuen Attribute "Belegungsgrad" (prozentualer Anteil der Zeit, in dem auf mindestens einem Messquerschnitt ein Fahrzeug war) und "Geschwindigkeit (harmonisches Mittel)" (harmonisches Mittel der erfassten Fahrzeuggeschwindigkeiten). Das bisherige Attribut "Geschwindigkeit" heißt jetzt "Geschwindigkeit (arithmetisches Mittel)". **(9092)**

Benutzerdefinierte Attribute

- + Benutzerdefinierte Formelattribute können jetzt auch für Fahrbeziehungen (Knotenauswertung), Strecken- und Fahrstreifensegmente (Streckenauswertung), Bezirks-Beziehungen und Fußgänger-Gitterzellen angelegt werden. **(10228)**

Benutzungsdatenübermittlung

- + Vissim 9 kann optional Diagnose- und Nutzungsdaten erfassen, wie etwa die Anzahl von Klicks auf Menüeinträge, die Größe von Netzen, die Zeit im Netzeditor, die Laufzeit von Simulationen usw. Diese Daten werden vollkommen anonymisiert gesammelt und an unsere Server gesendet. Sie lassen keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person zu. Mit diesen Daten haben wir eine bessere Grundlage, um zukünftige Funktionalitäten zu priorisieren, die Benutzerführung zu verbessern und eventuell auch Funktionalitäten zu entfernen, die nie genutzt werden. Nach dem dritten Start von Vissim 9 werden Sie gefragt, ob Sie an dieser Datengrundlage mitwirken möchten. Diese Entscheidung können Sie später auch jederzeit in den Benutzereinstellungen ändern. **(8975)**

COM-Schnittstelle

- + Ereignisbasierte Skripte können zusätzlich zu den vordefinierten globalen Objekten "Vissim" und "CurrentScriptFile" jetzt auch "CurrentScript" verwenden, das auf den Listeneintrag zeigt, der zu ihrem Aufruf führte, mit Attributen wie "FromTime", "ToTime" und "Period" sowie benutzerdefinierten Attributen. **(9907)**

- + Zwei neue Methoden für ILink:
MoveLinkDuringSim(dx, dy, dz, rotAngle) verschiebt die Strecke um den Vektor (dx, dy, dz) und dreht sie dann um den Winkel rotAngle (um die Mitte des umgebenden Rechtecks).
MoveLinkToPointDuringSim(x, y, z) verschiebt die Strecke so, dass ihr Startpunkt (x, y, z) ist.
Beide Methoden können nur während eines Simulationslaufs aufgerufen werden, aber nie für Verbindungsstrecken. Verbindungsstrecken zu/von der bewegten Strecke werden angepasst, und Fahrzeuge auf der Strecke bewegen sich mit ihr. Der Aufruf schlägt fehl, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: Es gibt im Netz einen aktiven Knoten (für dynamische Umlegung, Auswertung oder Meso), die Strecken-, Stauzähler-, Reisezeiten- oder Verlustzeiten-Auswertung ist aktiv, oder es gibt eine aktive Konfliktfläche auf der zu bewegenden Strecke. **(7102)**

Dateiverwaltung

- + Der neue Menüeintrag "Datei / Speichern als Standardnetz" ermöglicht es, das aktuelle Netz als Standardnetz zu speichern, welches anschließend immer dann geladen wird, wenn Vissim gestartet wird (außer durch Anklicken einer Netzdatei) und bei Klick auf Datei / Neu. Typischerweise wird dies genutzt, um Basisdaten wie regionsspezifische 2D/3D-Modelle und -Verteilungen vorzubelegen, wie auch eine passende Einstellung der globalen Einheiten, aber keine Strecken und Flächen. Die Datei wird gespeichert als C:\Users\\AppData\Roaming\PTV Vision\PTV Vissim 9\defaults.inpx. Falls diese Datei gelöscht wird, verwendet Vissim wieder die mitgelieferte Datei defaults.inpx aus dem Exe\Verzeichnis.
Die Standard-Layout-Datei wird jetzt genauso behandelt. Solange der Anwender keine persönliche Layout-Datei über "Datei / Layout als Standard speichern" geschrieben hat, wird die Datei defaults.layx aus dem Exe\Verzeichnis verwendet. Solange eine Datei defaults.inpx im Roaming-Verzeichnis liegt, wird diese verwendet. **(9505)**
- + Die Ergebnisdatenbank wird jetzt als SQLite-Datenbank gespeichert (*.db). Dadurch sind Dateigrößen bis zu 140 TB möglich (statt nur 4 GB mit SQL Server Compact Edition). **(10523)**
- + Die Vissim-Programmdatei heißt jetzt VISSIM90.exe, bei der Demoversion VISSIM90_DV.exe und bei der Studentenversion VISSIM90_U.exe. **(9681)**

Datenmodell

- + Das Flächen-Attribut "Höhe" wurde umbenannt in "z-Koordinate" (kurz "z-Koord"). **(10312)**
- + In den Benutzereinstellungen können optional Standardwerte für Fahrstreifenbreite sowie Mindestzeitlücke und -weglücke von Querverkehrsstörungen vorgegeben werden. Diese werden beim Anlegen von neuen Fahrstreifen/Strecken bzw. Querverkehrsstörungen verwendet. Wurde vor dem Anlegen einer neuen Strecke eine andere Strecke bearbeitet, werden allerdings deren Fahrstreifenbreiten vorgegeben. **(10382)**
- + Indirekte Attribute von n:1- und 1:1-Relationen können jetzt editiert werden. **(10130)**

Dialoge

- + Aus den meisten Dialogen kann die HTML-Hilfeseite für den jeweiligen Dialog jetzt direkt durch die Taste F1 oder einen Klick auf das Fragezeichen-Symbol oben rechts geöffnet werden. **(7943)**
- + Die Objekttypen im Dialog "Additiv lesen" können jetzt optional alphabetisch sortiert werden (oder nach einer der anderen Spalten). **(320)**

Dynamische Umlegung

- + Matrix-Editor:
Matrizen sind jetzt Netzobjekte und werden in der *.inpx-Datei gespeichert. Jede Matrix ist quadratisch und enthält alle definierten Bezirke. Die Von-Zeit und Bis-Zeit sind die beiden anderen Attribute einer Matrix.
Wenn eine alte *.inp- oder *.inpx-Datei mit Verweisen auf Matrixdateien eingelesen wird, werden diese Matrixdateien auch eingelesen und daraus die entsprechenden Matrix-Objekte erzeugt, mit dem jeweiligen Dateinamen als Namen des Matrix-Objekts. Wenn eine Matrixdatei einen Faktor ungleich 1 enthält, werden alle Matrixzellenwerte mit diesem Faktor multipliziert. Anschließend werden die Matrixdateien nicht weiter verwendet.
Die Liste der Matrizen kann aus dem Menü (Verkehr / Dynamische Umlegung oder Listen / Individualverkehr) geöffnet werden. Der Matrix-Editor für eine bestimmte Matrix kann durch Doppelklick auf den Zeilenkopf in der Matrizen-Liste oder über das Kontextmenü oder die Schaltfläche "Matrixwerte bearbeiten" aufgerufen werden. Im Matrix-Editor werden Zeilen- und Spaltensummen automatisch in der Spalte bzw. Zeile "Summe" angezeigt. Die Gesamtsumme wird als Tooltip auf der Zelle "Summe" angezeigt. Das Layout (Zellengröße und Anzahl Nachkommastellen) kann über die Schaltfläche "Matrixeditor-Grafikparameter" eingestellt werden. Das Bearbeiten von Matrixzellen funktioniert ähnlich wie in Listen. Kopieren und Einfügen sind verfügbar und ebenso die mathematischen Operationen über " *=2 " usw. **(4112)**

Fahrzeugsimulation

- + Der Parameter CC1 (Wunsch-Folgeabstand) des Fahrzeugfolgemodells "Wiedemann 99" wird jetzt für jedes Fahrzeug aus einer Zeitverteilung gezogen. Dadurch kann eine Varianz des Wunsch-Abstands einfacher modelliert werden (auch für Fahrzeuge, die das gleiche Fahrverhalten verwenden). Wenn eine alte Netzdatei eingelesen wird, wird aus dem festen Wert automatisch eine konstante Zeitverteilung erzeugt. **(9739)**

- + Fahrzeuge auf einer statischen Route können nur dann von einer Parkplatzroutenentscheidung umgeleitet werden, wenn sie das Ziel ihrer Route vom Parkplatz aus wieder erreichen können. So wird verhindert, dass Fahrzeuge ihre Route verlassen und nie zu ihr zurückkehren, weil es dafür keine geeignete Streckenfolge im Netz gibt. **(3112)**
- + Im neuen Attribut "Einfahrzeitverteilung" kann einer ÖV-Linie eine Zeitverteilung zugewiesen werden, aus der für jedes einfahrende Fahrzeug ein Zufallswert gezogen wird. Dieser Wert wird als Verspätung auf die errechnete Einfahrzeit (Abfahrtszeit minus Zeitversatz) addiert. Es ist somit nicht mehr notwendig, für eine Streuung der Einfahrzeiten eine virtuelle Haltestelle anzulegen. **(210)**

Grafik

- + *.3ds- und *.dwf-Dateien können jetzt auch in der 64-Bit-Edition als statische 3D-Objekte direkt ins Netz importiert werden. **(9539)**
- + Fahrbahnmarkierungen für Linksverkehr werden jetzt vollständig unterstützt, auch für U-Turns und US-Kreisverkehr-Markierungen. **(9683)**
- + Hintergrundkarten (Bing, OSM) können jetzt auch im 3D-Modus angezeigt werden. **(8076)**
- + Horizontale 3D-Signalgeber können gespiegelt werden (durch Setzen des Attributs "gespiegelt" in der gekoppelten Liste "3D-Signalgeber / Signalgeber"), damit sich die grüne Scheibe auf der linken Seite befindet. (Im 3D-Signalgeber-Dialog ist dies noch nicht sicht- und editierbar.) **(7621)**

Installation

- + Vissim verwendet jetzt das .NET-Framework Version 4.6. **(9861)**

Listen

- + Die einzelnen Datenpunkte von Verteilungen und Funktionen können jetzt in der rechten Liste der gekoppelten Liste "...Verteilungen / Datenpunkte" bzw. "...Funktionen / Datenpunkte" bearbeitet werden, durch Eingabe der exakten numerischen Werte. (Zusätzlich ist nach wie vor die grafische Bearbeitung im Dialog möglich.) **(8711)**

Lizenzverwaltung

- + Ergänzend zur benutzerweisen Auswahl der Lizenz können systemweite Vorgaben getroffen werden (sinnvoll z.B. bei Serverbetrieb mit Remote Desktop Services). Zum Einrichten der systemweiten Lizenzauswahl sind Administratorrechte erforderlich. Verwenden Sie zur Konfiguration der systemweiten Lizenzauswahl das Programm "PTV Vissim License Manager", welches über das Windows-Startmenü gestartet werden kann. Die mit diesem Programm getroffenen zentralen Einstellungen werden in der Datei %ProgramData%\PTV Vision\PTV Vissim 9\licenses.data verwaltet. Sofern diese Datei vorhanden ist, gelten für alle Nutzer die dort gespeicherte Konfiguration, es können keine individuellen Einstellungen getroffen werden. Verwenden Sie die Schaltfläche "Gespeicherte Lizenzliste löschen" um die systemweiten Einstellungen zurückzusetzen und eine benutzerweise Konfiguration zu ermöglichen.
Die systemweite Lizenzauswahl kann auch bereits bei der Softwareinstallation festgelegt werden. Dies wird erreicht, indem dabei schon eine Lizenzauswahl getroffen wird. Dazu muss natürlich schon während der Installation eine aktivierte Lizenz verfügbar sein. **(10820)**
- + Vor der Auslieferung von Vissim 9 im Herbst 2016 gibt es eine offene Beta-Phase. Ab Juli können sich Anwender melden, um daran teilzunehmen. Die Beta-Version von Vissim 9 verwendet eine normale Vissim-8-Lizenz und hat als fest verdrahtetes Ablaufdatum den 30. September. Das Zusatzmodul "Mesosimulation" ist in der Beta-Version grundsätzlich freigeschaltet. **(10777)**
- + Warnung beim Programmstart, wenn die Lizenz in weniger als 4 Wochen abläuft. **(5942)**

Mesosimulation

- + Grenzzeitlücken für Meso-Abbieger können von ANM importiert werden (z.B. wenn sie aus einem Visum-SBA-Modell exportiert wurden). **(10249)**

Präsentation

- + Im Menü "Präsentation" gibt es den neuen umschaltbaren Eintrag "Animation mit ANI-Datei" (Standard: aktiv). Damit kann festgelegt werden, ob eine Animations-Wiedergabe mit oder ohne *.ani-Datei ablaufen soll. Ohne *.ani-Datei werden lediglich aggregierte Ergebnisattribute für die Visualisierung verwendet, z.B. zur Einfärbung von Streckensegmenten oder Streckenbalken.
In der Symbolleiste für Animation (welche im Kontextmenü der Hauptsymbolleiste angeschaltet werden kann) gibt es das neue Eingabefeld "Gehe zu Sekunde". Dort kann bei der Wiedergabe der Animation (mit oder ohne *.ani-Datei) eine Simulationszeit eingegeben werden, um zu dieser zu springen. **(8847)**
- + Kamerapositionen können auch während eines Simulationslaufs hinzugefügt werden, und ihre Attribute können während des Laufs geändert werden. **(10336)**

- + Keyframes für Storyboards können jetzt Kamerapositionen aus der Perspektive eines Fahrers / Fußgängers verwenden. Solange ein solcher Keyframe aktiv ist, bewegt sich die Kameraposition mit dem betreffenden Fahrzeug / Fußgänger. Eine solche Kameraposition kann angelegt werden, indem ihr Name in die Auswahlliste für die Kamerapositionen geschrieben wird, während die Fahrer-/Fußgängerperspektive im Netzfenster aktiv ist. Parameter wie die Höhe der Augen über dem Boden und der vertikale Blickwinkel können in den Attributen PosZ bzw. NickWinkel im Listenfenster der Kamerapositionen eingestellt werden. **(8397)**

Signalsteuerung

- + Der LSA-Dialog wurde komplett überarbeitet. Die Einstellung zum Anzeigen von Signalgruppen/Detektor-Nummern bzw. -Namen als Beschriftung findet sich jetzt direkt auf der Seite "Signalzeitenplan-Konfig." und "LSA-Detektorprotokoll-Konfig." Je nach LSA-Typ werden Attribute, die sowieso nicht verändert werden können (wie etwa der Programmdateiname oder feste Versorgungsdateinamen), überhaupt nicht mehr angezeigt. **(7789)**
- + Die LSA-Schnittstelle unterstützt jetzt Unicode-Zeichenketten, z.B. für Dateinamen und Signalgruppennamen. Ältere Steuerungen, die noch nicht auf Unicode umgestellt sind, funktionieren aber weiterhin. **(10269)**

Simulation

- + Konfliktflächen haben das neue Attribut "Blockieren des bevorrechtigten Stroms vermeiden" (Standardwert: wahr). Wenn diese Option ausgeschaltet ist, kann ein Fahrzeug aus dem wartepflichtigen Strom (rot) in einen Fahrstreifenkonflikt einfahren und darin stehenbleiben, auch wenn es in einen folgenden Fahrstreifenkonflikt noch nicht einfahren kann, weil dieser durch ein bevorrechtigtes Fahrzeug blockiert wird, und auch wenn sich ein bevorrechtigtes Fahrzeug dem Fahrstreifenkonflikt nähert. Bei dieser Einstellung gibt das Attribut "Lücke hinten" an, wieviel Zeit nach dem Einfahren in den Fahrstreifenkonflikt mindestens vergehen muss, bis das bevorrechtigte Fahrzeug (mit seiner aktuellen Geschwindigkeit) den Fahrstreifenkonflikt erreicht. Es sollte also auf eine Grenzzeitlücke wie bei einer Querverkehrsstörung gesetzt werden.
Dieses Attribut ist besonders hilfreich, um eine lange Konfliktfläche zwischen einer Fahrzeugstrecke und einer sehr breiten Fußgängerstrecke mit vielen schmalen Fahrstreifen und Fußgänger-Bevorrechtigung zu modellieren. Wenn die Option abgeschaltet ist, kann ein Fahrzeug die Fahrstreifenkonflikte nacheinander be- und überfahren, ohne auf einen Zeitpunkt warten zu müssen, in dem es auf einen Zug die gesamte Konfliktfläche (und etwaige dicht dahinter folgende weitere Konfliktflächen) durchfahren kann.
Das Attribut "Blockieren vermeiden" heißt jetzt "Blockieren des wartepflichtigen Stroms vermeiden", um Verwechslungen zu vermeiden. Es gibt nach wie vor einen Prozentsatz an. **(9647)**
- + Verschiedene Prüfungen, die bisher grundsätzlich beim Einlesen eines Netzes oder beim Start eines Simulationslaufs ausgeführt wurden, sind jetzt in der Funktion "Netz prüfen" zusammengefasst. Diese Funktion kann über das Menü Simulation explizit aufgerufen werden (um das Netz zu prüfen, ohne einen Simulationslauf starten zu müssen) oder auch automatisch beim Start eines Simulationslaufs ausgeführt werden, falls die entsprechende neue Option in den Benutzereinstellungen gesetzt ist. **(9344)**

Szenariomanagement

- + Im Dialog Projektstruktur können jedem Szenario ein oder mehrere Vergleichsszenarien zugeordnet werden. Bei Objekten, die sowohl im aktuellen als auch im Vergleichsszenario existieren, kann auf ihre Attributwerte aus dem Vergleichsszenario über indirekte Attribute zugegriffen werden.
In der Attributauswahl für ein Netzobjekt können die Attributwerte aus einem Vergleichsszenario in der Baumansicht unter "Szenariovergleich:" mit dem Namen des betreffenden anderen Szenarios ausgewählt werden. Dabei steht sowohl der Wert des Attributs als auch die Differenz der Werte in beiden Szenarien (A-B) oder (B-A) als auch die relative Differenz als Prozentwert (A-B)/B oder (B-A)/A zur Verfügung. Um mit einem Klick die Attributwerte bzw. -differenzen aller Vergleichsszenarien auszuwählen kann die neue Schaltfläche mit dem Pfeil und der Waage verwendet werden.
Die Szenariovergleichs-Attribute können überall wie direkte Attribute verwendet werden, also z.B. in Listen und Ergebnislisten angezeigt und in Diagrammfenstern und im Netzeditor (über Farbschemata und/oder Streckenbalken) visualisiert werden.
In normalen (nicht Ergebnis-) Listen gibt es für jeden Szenariovergleich das zusätzliche Attribut "Existiert in Szenario...". Dieses zeigt an, ob das betreffende Objekt in diesem Vergleichsszenario vorhanden ist. **(8798)**

Viswalk

- + Aufzüge:
Objekte des neuen Netzobjekttyps "Aufzüge" können im Netzeditor wie Flächen angelegt werden. Jeder Aufzug kann mehrere Türen haben und jede Tür mehrere aktive Ebenen (auf denen sich diese Tür öffnet). Ein Aufzug muss zu einer Aufzuggruppe gehören, welche eine gemeinsame Kontrolllogik für alle ihre Aufzüge enthält. Auf jeder Ebene muss der Aufzuggruppe eine Fußgängerfläche als Wartefläche zugeordnet sein (ähnlich wie für eine Haltestelle). Details siehe im Vissim-9-Handbuch. **(4007)**
- + Der Dialog für Fußgängerrountenzwischenpunkte und für den Routenendpunkt kann jetzt im Netzeditor auch über den Kontextmenü-Eintrag "Bearbeiten..." geöffnet werden (bisher nur per Doppelklick). **(8033)**

- ⊕ Die Berechnungsmethode für statische Potentialfelder wurde ersetzt durch die Methode, die auch für dynamische Potentialfelder verwendet wird (aber natürlich nur zu Beginn des Laufs und ohne anwesende Fußgänger zu berücksichtigen). In Kombination mit weiteren Verbesserungen macht sich das besonders bei echten Fußgängern als ÖV-Ein- und Aussteigern bemerkbar. **(10303)**
- ⊕ Die Ergebnisse für Fußgänger-Gitterzellen werden in der Ergebnisdatenbank gespeichert und können somit zur gitterbasierten Visualisierung aggregierter Kenngrößen der Fußgängersimulation auch nach einem Simulationslauf verwendet werden. **(7565)**
- ⊕ Fahrzeugtypen haben das neue Attribut "Kapazität ist exakt". Wenn dies gesetzt ist, können sich niemals mehr Fußgänger als Passagiere in einem ÖV-Fahrzeug dieses Typs befinden als es die Kapazität angibt, selbst wenn das Fahrzeug mehrere Türen zum gleichzeitigen Einsteigen besitzt. Andernfalls kann die Kapazität leicht überschritten werden, falls in einem Zeitschritt mehrere Fußgänger einsteigen. **(10142)**
- ⊕ Konfliktflächen zwischen Fahrzeugstrecken und Fußgängerstrecken verhindern jetzt auch, dass Fußgänger seitlich in einen blockierten Spurkonflikt hineinlaufen. Dies ist notwendig für die Modellierung einer breiten Fußgängerstrecke mit vielen (virtuellen) Fahrstreifen, die eine Fahrzeugstrecke kreuzt. **(9648)**
- ⊕ Rampen und Treppen kann jetzt jeweils ein Flächenverhaltenstyp für aufwärts- und abwärtsgehende Fußgänger zugeordnet werden. (Fast) waagerechten Rampen kann ein "Flächenverhaltenstyp (flach)" zugeordnet werden. **(9502)**